

LuaL^AT_EX-ja 用 jsclasses 互換クラス

LuaT_EX-ja プロジェクト

2014/05/14

目次

1 はじめに

これは奥村晴彦先生による `jsclasses.dtx` を LuaL^AT_EX-ja 用に改変したものです。次のドキュメントクラス（スタイルファイル）を生成します。

<code><article></code>	<code>ltjsarticle.cls</code>	論文・レポート用
<code><book></code>	<code>ltjsbook.cls</code>	書籍用
<code><jspf></code>	<code>ltjspf.cls</code>	某学会誌用
<code><kiyou></code>	<code>ltjskiyou.cls</code>	某紀要用

`ltjclasses` と違うのは以下の点です。

■**サイズオプションの扱いが違う** `ltjclasses` では本文のポイント数を指定するオプションがありましたが、ポイント数は 10, 11, 12 しかなく、それぞれ別のクラスオプションファイルを読み込むようになっていました。しかも、標準の 10 ポイント以外では多少フォントのバランスが崩れることがあり、あまり便利ではありませんでした。ここでは文字サイズを増すとページを小さくし、T_EX の `\mag` プリミティブで全体的に拡大するという手を使って、9 ポイントや 21, 25, 30, 36, 43 ポイント、12Q, 14Q の指定を可能にしています。

1.1 `jsclasses.dtx` からの主な変更点

全ての変更点を知りたい場合は、`jsclasses.dtx` と `ltjclasses.dtx` で `diff` をとって下さい。zw, zh は全て `\zw`, `\zh` に置き換えられています。

- フォントメトリック関係のオプション `winjis` は単に無視されます。
- 標準では `jfm-ujis.lua` (LuaT_EX-ja 標準のメトリック, OTF パッケージのものがベース) を使用します。
- `uplatex` オプションを削除してあります。

- `disablejfam` オプションが無効になっています。もし
`! LaTeX Error: Too many math alphabets used in version ****.`
 のエラーが起こった場合は、`lualatex-math` パッケージを読み込んでみて下さい。
- `papersize` オプションの指定に関わらず PDF のページサイズは適切に 設定されます。
- LuaTeX-ja 同梱のメトリックを用いる限りは、段落の頭にグルーは挿入されません。そのため、オリジナルの `jsclasses.dtx` 内にあった hack (`\everyparhook`) は不要になったので、削除しました。
- 「`amsmath` との衝突の回避」のコードは、上流で既に対処されているうえ、これがあると `grfext.sty` を読み込んだ際にエラーを引き起こすので削除しました。

[2014-02-07 LTJ] `jsclasses` 2014-02-07 ベースにしました。

以下では実際のコードに即して説明します。

2 LuaTeX-ja の読み込み

まず、`luatexja` を読み込みます。

```
1 \RequirePackage{luatexja}
```

3 オプション

これらのクラスは `\documentclass{ltjsarticle}` あるいは `\documentclass[オプション]{ltjsarticle}` のように呼び出します。

まず、オプションに関連するいくつかのコマンドやスイッチ（論理変数）を定義します。

`\if@restonecol` 段組のときに真になる論理変数です。

```
2 \newif\if@restonecol
```

`\if@titlepage` これを真にすると表題、概要を独立したページに出力します。

```
3 \newif\if@titlepage
```

`\if@openright` `\chapter`, `\part` を奇数ページ起こしにするかどうかです。書籍では真が標準です。

```
4 (book)\newif\if@openright
```

`\if@mainmatter` 真なら本文、偽なら前付け・後付けです。偽なら `\chapter` で章番号が出ません。

```
5 (book)\newif\if@mainmatter \@mainmattertrue
```

`\if@enablejfam` 和文フォントを数式フォントとして登録するかどうかを示すスイッチですが、実際には用いられません。

```
6 \newif\if@enablejfam \@enablejfamtrue
```

以下で各オプションを宣言します。

■用紙サイズ JIS や ISO の A0 判は面積 1m^2 、縦横比 $1:\sqrt{2}$ の長方形の辺の長さを mm 単位に切り捨てたものです。これを基準として順に半載しては mm 単位に切り捨てたものが A1, A2, …です。

B 判は JIS と ISO で定義が異なります。JIS では B0 判の面積が 1.5m^2 ですが、ISO では B1 判の辺の長さが A0 判と A1 判の辺の長さの幾何平均です。したがって ISO の B0 判は $1000\text{mm} \times 1414\text{mm}$ です。このため、 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}_{2_{\epsilon}}$ の `b5paper` は $250\text{mm} \times 176\text{mm}$ ですが、 $\text{pL}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}_{2_{\epsilon}}$ の `b5paper` は $257\text{mm} \times 182\text{mm}$ になっています。ここでは $\text{pL}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}_{2_{\epsilon}}$ にならって JIS に従いました。

デフォルトは `a4paper` です。

`b5var` (B5 変形, $182\text{mm} \times 230\text{mm}$), `a4var` (A4 変形, $210\text{mm} \times 283\text{mm}$) を追加しました。

```
7 \DeclareOption{a3paper}{%
8   \setlength\paperheight {420mm}%
9   \setlength\paperwidth  {297mm}}
10 \DeclareOption{a4paper}{%
11   \setlength\paperheight {297mm}%
12   \setlength\paperwidth  {210mm}}
13 \DeclareOption{a5paper}{%
14   \setlength\paperheight {210mm}%
15   \setlength\paperwidth  {148mm}}
16 \DeclareOption{a6paper}{%
17   \setlength\paperheight {148mm}%
18   \setlength\paperwidth  {105mm}}
19 \DeclareOption{b4paper}{%
20   \setlength\paperheight {364mm}%
21   \setlength\paperwidth  {257mm}}
22 \DeclareOption{b5paper}{%
23   \setlength\paperheight {257mm}%
24   \setlength\paperwidth  {182mm}}
25 \DeclareOption{b6paper}{%
26   \setlength\paperheight {182mm}%
27   \setlength\paperwidth  {128mm}}
28 \DeclareOption{a4j}{%
29   \setlength\paperheight {297mm}%
30   \setlength\paperwidth  {210mm}}
31 \DeclareOption{a5j}{%
32   \setlength\paperheight {210mm}%
33   \setlength\paperwidth  {148mm}}
34 \DeclareOption{b4j}{%
35   \setlength\paperheight {364mm}%
36   \setlength\paperwidth  {257mm}}
37 \DeclareOption{b5j}{%
38   \setlength\paperheight {257mm}%
39   \setlength\paperwidth  {182mm}}
40 \DeclareOption{a4var}{%
```

```

41 \setlength\paperheight {283mm}%
42 \setlength\paperwidth {210mm}}
43 \DeclareOption{b5var}{%
44 \setlength\paperheight {230mm}%
45 \setlength\paperwidth {182mm}}
46 \DeclareOption{letterpaper}{%
47 \setlength\paperheight {11in}%
48 \setlength\paperwidth {8.5in}}
49 \DeclareOption{legalpaper}{%
50 \setlength\paperheight {14in}%
51 \setlength\paperwidth {8.5in}}
52 \DeclareOption{executivepaper}{%
53 \setlength\paperheight {10.5in}%
54 \setlength\paperwidth {7.25in}}

```

■横置き 用紙の縦と横の長さを入れ換えます。

```

55 \newif\if@landscape
56 \@landscapefalse
57 \DeclareOption{landscape}{\@landscapetrue}

```

■slide オプション slide を新設しました。

```

58 \newif\if@slide
59 \@slidefalse

```

■サイズオプション 10pt, 11pt, 12pt のほかに, 8pt, 9pt, 14pt, 17pt, 21pt, 25pt, 30pt, 36pt, 43pt を追加しました。これは等比数列になるように選んだものです (従来の 20pt も残しました)。`\@ptsize` の定義が変だったのでご迷惑をおかけしましたが, 標準的なドキュメントクラスと同様にポイント数から 10 を引いたものに直しました。

[2003-03-22] 14Q オプションを追加しました。

[2003-04-18] 12Q オプションを追加しました。

```

60 \newcommand{\@ptsize}{0}
61 \DeclareOption{slide}{\@slidetrue\renewcommand{\@ptsize}{26}\@landscapetrue\@titlepagetrue}
62 \DeclareOption{8pt}{\renewcommand{\@ptsize}{-2}}
63 \DeclareOption{9pt}{\renewcommand{\@ptsize}{-1}}
64 \DeclareOption{10pt}{\renewcommand{\@ptsize}{0}}
65 \DeclareOption{11pt}{\renewcommand{\@ptsize}{1}}
66 \DeclareOption{12pt}{\renewcommand{\@ptsize}{2}}
67 \DeclareOption{14pt}{\renewcommand{\@ptsize}{4}}
68 \DeclareOption{17pt}{\renewcommand{\@ptsize}{7}}
69 \DeclareOption{20pt}{\renewcommand{\@ptsize}{10}}
70 \DeclareOption{21pt}{\renewcommand{\@ptsize}{11}}
71 \DeclareOption{25pt}{\renewcommand{\@ptsize}{15}}
72 \DeclareOption{30pt}{\renewcommand{\@ptsize}{20}}
73 \DeclareOption{36pt}{\renewcommand{\@ptsize}{26}}
74 \DeclareOption{43pt}{\renewcommand{\@ptsize}{33}}
75 \DeclareOption{12Q}{\renewcommand{\@ptsize}{1200}}
76 \DeclareOption{14Q}{\renewcommand{\@ptsize}{1400}}

```

```

77 \DeclareOption{10ptj}{\renewcommand{\@ptsize}{1001}}
78 \DeclareOption{10.5ptj}{\renewcommand{\@ptsize}{1051}}
79 \DeclareOption{11ptj}{\renewcommand{\@ptsize}{1101}}
80 \DeclareOption{12ptj}{\renewcommand{\@ptsize}{1201}}

```

■**トンボオプション** トンボ (crop marks) を出力します。実際の処理は `lltjcore.sty` で行います。オプション `tombow` で日付付きのトンボ、オプション `tombo` で日付なしのトンボを出力します。これらはアスキー版のままです。カウンタ `\hour`、`\minute` は `luatexja-compat.sty` で宣言されています。

```

81 \hour\time \divide\hour by 60\relax
82 \@tempcnta\hour \multiply\@tempcnta 60\relax
83 \minute\time \advance\minute-\@tempcnta
84 \DeclareOption{tombow}{%
85   \tombowtrue \tombowdatetrue
86   \setlength{\@tombowwidth}{.1\p@}%
87   \@bannertoken{%
88     \jobname\space(\number\year-\two@digits\month-\two@digits\day
89     \space\two@digits\hour:\two@digits\minute)}}%
90   \maketombowbox}
91 \DeclareOption{tombo}{%
92   \tombowtrue \tombowdatefalse
93   \setlength{\@tombowwidth}{.1\p@}%
94   \maketombowbox}

```

■**面付け** オプション `mentuke` で幅ゼロのトンボを出力します。面付けに便利です。これもアスキー版のままです。

```

95 \DeclareOption{mentuke}{%
96   \tombowtrue \tombowdatefalse
97   \setlength{\@tombowwidth}{\z@}%
98   \maketombowbox}

```

■**両面, 片面オプション** `twoside` で奇数ページ・偶数ページのレイアウトが変わります。
[2003-04-29] `vartwoside` でどちらのページも傍注が右側になります。

```

99 \DeclareOption{oneside}{\@twosidefalse \@mparswitchfalse}
100 \DeclareOption{twoside}{\@twosidetrue \@mparswitchtrue}
101 \DeclareOption{vartwoside}{\@twosidetrue \@mparswitchfalse}

```

■**二段組** `twocolumn` で二段組になります。

```

102 \DeclareOption{onecolumn}{\@twocolumnfalse}
103 \DeclareOption{twocolumn}{\@twocolumntrue}

```

■**表題ページ** `titlepage` で表題・概要を独立したページに出力します。

```

104 \DeclareOption{titlepage}{\@titlepagetrue}
105 \DeclareOption{notitlepage}{\@titlepagefalse}

```

■**右左起こし** 書籍では章は通常は奇数ページ起こしになりますが、`openany` で偶数ページからでも始まるようになります。

```
106 (book)\DeclareOption{openright}{\@openrighttrue}
107 (book)\DeclareOption{openany}{\@openrightfalse}
```

■**eqnarray 環境と数式の位置** 森本さんのご教示にしたがって前に移動しました。

`eqnarray` L^AT_EX の `eqnarray` 環境では `&` でできるアキが大きすぎる ようですので、少し小さくします。また、中央の要素も `\displaystyle` にします。

```
108 \def\eqnarray{%
109   \stepcounter{equation}%
110   \def\@currentlabel{\p@equation\theequation}%
111   \global\@eqnswtrue
112   \m@th
113   \global\@eqcnt\z@
114   \tabskip\@centering
115   \let\\\@eqnocr
116   $$\everycr{}\halign to\displaywidth\bgroup
117     \hskip\@centering$\displaystyle\tabskip\z@skip{##}$\@eqnse1
118     &\global\@eqcnt\@ne \hfil$\displaystyle{##}$\hfil
119     &\global\@eqcnt\tw@ $\displaystyle{##}$\hfil\tabskip\@centering
120     &\global\@eqcnt\thr@@ \hbxt@\z@\bgroup\hss##\egroup
121     \tabskip\z@skip
122   \cr}
```

`leqno` で数式番号が左側になります。 `fleqn` で数式が本文左端から一定距離のところに出力されます。 森本さんにしたがって訂正しました。

```
123 \DeclareOption{leqno}{\input{leqno.clo}}
124 \DeclareOption{fleqn}{\input{fleqn.clo}}%
125 % fleqn 用の eqnarray 環境の再定義
126 \def\eqnarray{%
127   \stepcounter{equation}%
128   \def\@currentlabel{\p@equation\theequation}%
129   \global\@eqnswtrue\m@th
130   \global\@eqcnt\z@
131   \tabskip\mathindent
132   \let\=\@eqnocr
133   \setlength\abovedisplayskip{\topsep}%
134   \ifvmode
135     \addtolength\abovedisplayskip{\partopsep}%
136   \fi
137   \addtolength\abovedisplayskip{\parskip}%
138   \setlength\belowdisplayskip{\abovedisplayskip}%
139   \setlength\belowdisplayshortskip{\abovedisplayskip}%
140   \setlength\abovedisplayshortskip{\abovedisplayskip}%
141   $$\everycr{}\halign to\linewidth% $$
142   \bgroup
143   \hskip\@centering$\displaystyle\tabskip\z@skip{##}$\@eqnse1
```

```

144     &\global\@eqcnt\@ne \hfil$\displaystyle{##}$\hfil
145     &\global\@eqcnt\tw@
146     $\displaystyle{##}$\hfil \tabskip\@centering
147     &\global\@eqcnt\thr@@ \hb@xt@\z@\bgroup\hss#\egroup
148     \tabskip\z@skip\cr
149     }}

```

■文献リスト 文献リストを open 形式（著者名や書名の後に改行が入る）で出力します。これは使われることはないのでコメントアウトしてあります。

```

150 % \DeclareOption{openbib}{%
151 %   \AtEndOfPackage{%
152 %     \renewcommand\@openbib@code{%
153 %       \advance\leftmargin\bibindent
154 %       \itemindent -\bibindent
155 %       \listparindent \itemindent
156 %       \parsep \z@}%
157 %     \renewcommand\newblock{\par}}

```

■数式フォントとして和文フォントを登録しないオプション pTeX では数式中では 16 通りのフォントしか使えませんでした。 LuaTeX では Omega 拡張が取り込まれていて 256 通りのフォントが使えます。ただし、LaTeX 2_ε カーネルでは未だに数式ファミリの数は 16 個に制限されているので、実際に使用可能な数式ファミリの数を増やすためには lualatex-math パッケージを読み込む必要があることに注意が必要です。

```

158 \DeclareOption{disablejfam}{%
159   \ClassWarningNoLine{\@currname}{The class option 'disablejfam' is obsolete}}

```

■ドラフト draft で overfull box の起きた行末に 5pt の罫線を引きます。

```

160 \newif\ifdraft
161 \DeclareOption{draft}{\drafttrue \setlength\overfullrule{5pt}}
162 \DeclareOption{final}{\draftfalse \setlength\overfullrule{0pt}}

```

■和文フォントメトリックの選択 ここでは OTF パッケージのメトリックを元とした、jfm-ujis.lua メトリックを標準で使います。古い min10, goth10 互換のメトリックを使いたいときは mingoth というオプションを指定します。pTeX でよく利用される jis フォントメトリックと互換のメトリックを使いたい場合は、ptexjis というオプションを指定します。winjis メトリックは用済みのため、winjis オプションは無視されます。

```

163 \newif\ifmingoth
164 \mingothfalse
165 \newif\ifjisfont
166 \jisfontfalse
167 \newif\ifptexjis
168 \ptexjisfalse
169 \DeclareOption{winjis}{%
170   \ClassWarningNoLine{\@currname}{The class option 'winjis' is obsolete}}
171 \DeclareOption{uplatex}{%
172   \ClassWarningNoLine{\@currname}{The class option 'uplatex' is obsolete}}

```

```

173 \DeclareOption{mingoth}{\mingothtrue}
174 \DeclareOption{ptexjis}{\ptexjistruetrue}
175 \DeclareOption{jis}{\jisfonttrue}

```

■papersize スペシャルの利用 ltjclasses では papersize オプションの有無に関わらず、PDF のページサイズは適切に設定されます。

```

176 \newif\ifpapersize
177 \papersizefalse
178 \DeclareOption{papersize}{\papersizetrue}

```

■英語化 オプション english を新設しました。

```

179 \newif\if@english
180 \@englishfalse
181 \DeclareOption{english}{\@englishttrue}

```

■ltsreport 相当 オプション report を新設しました。

```

182 (*book)
183 \newif\if@report
184 \@reportfalse
185 \DeclareOption{report}{\@reporttrue\@openrightfalse\@twosidefalse\@mparswitchfalse}
186 </book>

```

■オプションの実行 デフォルトのオプションを実行します。multicols や url を \RequirePackage するのはやめました。

```

187 (article)\ExecuteOptions{a4paper,oneside,onecolumn,notitlepage,final}
188 (book)\ExecuteOptions{a4paper,twoside,onecolumn,titlepage,openright,final}
189 (jspf)\ExecuteOptions{a4paper,twoside,twocolumn,notitlepage,fleqn,final}
190 (kiyou)\ExecuteOptions{a4paper,twoside,twocolumn,notitlepage,final}
191 \ProcessOptions

```

後処理

```

192 \if@slide
193 \def\maybeblue{\@ifundefined{ver@color.sty}{\color{blue}}{}}
194 \fi
195 \if@landscape
196 \setlength\@tempdima {\paperheight}
197 \setlength\paperheight{\paperwidth}
198 \setlength\paperwidth {\@tempdima}
199 \fi

```

■基準となる行送り

\n@baseline 基準となる行送りをポイント単位で表したものです。

```

200 (article j book)\if@slide\def\n@baseline{13}\else\def\n@baseline{16}\fi
201 (jspf)\def\n@baseline{14.554375}
202 (kiyou)\def\n@baseline{14.897}

```


■**拡大率の設定** サイズの変更は T_EX のプリミティブ `\mag` を使って行います。9ポイントについては行送りが若干縮めました。サイズについては全面的に見直しました。

[2008-12-26] 1000 / `\mag` に相当する `\inv@mag` を定義しました。truein を使っていたところを `\inv@mag in` に直しましたので、`geometry` パッケージと共存できると思います。なお、新ドキュメントクラス側で 10pt 以外にする場合の注意：

- `geometry` 側でオプション `truedimen` を指定してください。
- `geometry` 側でオプション `mag` は使えません。

```
203 \def\inv@mag{1}
204 \ifnum\@ptsize=-2
205   \mag 833
206   \def\inv@mag{1.20048}
207   \def\n@baseline{15}%
208 \fi
209 \ifnum\@ptsize=-1
210   \mag 913 % formerly 900
211   \def\inv@mag{1.09529}
212   \def\n@baseline{15}%
213 \fi
214 \ifnum\@ptsize=1
215   \mag 1095 % formerly 1100
216   \def\inv@mag{0.913242}
217 \fi
218 \ifnum\@ptsize=2
219   \mag 1200
220   \def\inv@mag{0.833333}
221 \fi
222 \ifnum\@ptsize=4
223   \mag 1440
224   \def\inv@mag{0.694444}
225 \fi
226 \ifnum\@ptsize=7
227   \mag 1728
228   \def\inv@mag{0.578704}
229 \fi
230 \ifnum\@ptsize=10
231   \mag 2000
232   \def\inv@mag{0.5}
233 \fi
234 \ifnum\@ptsize=11
235   \mag 2074
236   \def\inv@mag{0.48216}
237 \fi
238 \ifnum\@ptsize=15
239   \mag 2488
240   \def\inv@mag{0.401929}
```

```

241 \fi
242 \ifnum \@ptsize=20
243   \mag 2986
244   \def \inv@mag{0.334896}
245 \fi
246 \ifnum \@ptsize=26
247   \mag 3583
248   \def \inv@mag{0.279096}
249 \fi
250 \ifnum \@ptsize=33
251   \mag 4300
252   \def \inv@mag{0.232558}
253 \fi
254 \ifnum \@ptsize=1200
255   \mag 923
256   \def \inv@mag{1.0834236}
257 \fi
258 \ifnum \@ptsize=1400
259   \mag 1077
260   \def \inv@mag{0.928505}
261 \fi
262 \ifnum \@ptsize=1001
263   \mag 1085
264   \def \inv@mag{0.921659}
265 \fi
266 \ifnum \@ptsize=1051
267   \mag 1139
268   \def \inv@mag{0.877963}
269 \fi
270 \ifnum \@ptsize=1101
271   \mag 1194
272   \def \inv@mag{0.837521}
273 \fi
274 \ifnum \@ptsize=1201
275   \mag 1302
276   \def \inv@mag{0.768049}
277 \fi
278 (*kiyou)
279 \mag 977
280 \def \inv@mag{1.02354}
281 (/kiyou)
282 \setlength\paperwidth{\inv@mag\paperwidth}%
283 \setlength\paperheight{\inv@mag\paperheight}%

```

■PDF の用紙サイズの設定

`\pdfpagewidth` 出力の PDF の用紙サイズをここで設定しておきます。 `tombow` が真のときは 2 インチ足しておきます。

`\pdfpageheight`

```

284 \setlength{\@tempdima}{\paperwidth}
285 \setlength{\@tempdimb}{\paperheight}
286 \iftombow
287 \advance \@tempdima 2in
288 \advance \@tempdimb 2in
289 \fi
290 \setlength{\pdfpagewidth}{\@tempdima}
291 \setlength{\pdfpageheight}{\@tempdimb}

```

4 和文フォントの変更

JIS の 1 ポイントは 0.3514mm (約 1/72.28 インチ), PostScript の 1 ポイントは 1/72 インチですが, $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ では 1/72.27 インチを 1pt (ポイント), 1/72 インチを 1bp (ビッグポイント) と表します。QuarkXPress などの DTP ソフトは標準で 1/72 インチを 1 ポイント としますが, 以下ではすべて 1/72.27 インチを 1pt としています。1 インチは定義により 25.4mm です。

$\text{pT}_{\text{E}}\text{X}$ (アスキーが日本語化した $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$) では, 例えば従来のフォントメトリック `min10` や JIS フォントメトリックでは「公称 10 ポイントの和文フォントは, 実際には 9.62216pt で出力される (メトリック側で 0.962216 倍される)」という仕様になっています。一方, $\text{LuaT}_{\text{E}}\text{X-j}\text{a}$ の提供するメトリックでは, そのようなことはありません。公称 10 ポイントの和文フォントは, 10 ポイントで出力されます。

この `ltjclasses` でも, 派生元の `jsclasses` と同じように, この公称 10 ポイントのフォントをここでは 13 級に縮小して 使うことにします。そのためには, $13\text{Q}/10\text{pt} \approx 0.924872$ 倍 すればいいことになります。

`\ltj@stdmcfont`, `\ltj@stdgtfont` による, デフォルトで使われ明朝・ゴシックのフォントの 設定に対応しました。この 2 つの命令の値はユーザが日々の利用でその都度指定するものではなく, 何らかの理由で非理め込みフォントが正しく利用できない場合にのみ `luatexja.cfg` によって セットされるものです。

```

292 (*!jspf)
293 \expandafter\let\csname JY3/mc/m/n/10\endcsname\relax
294 \ifmingoth
295 \DeclareFontShape{JY3}{mc}{m}{n}{<-> s * [0.924872] \ltj@stdmcfont:jfm=min}{}
296 \DeclareFontShape{JY3}{gt}{m}{n}{<-> s * [0.924872] \ltj@stdgtfont:jfm=min}{}
297 \else
298 \ifptexjis
299 \DeclareFontShape{JY3}{mc}{m}{n}{<-> s * [0.924872] \ltj@stdmcfont:jfm=jis}{}
300 \DeclareFontShape{JY3}{gt}{m}{n}{<-> s * [0.924872] \ltj@stdgtfont:jfm=jis}{}
301 \else
302 \DeclareFontShape{JY3}{mc}{m}{n}{<-> s * [0.924872] \ltj@stdmcfont:jfm=ujis}{}
303 \DeclareFontShape{JY3}{gt}{m}{n}{<-> s * [0.924872] \ltj@stdgtfont:jfm=ujis}{}
304 \fi
305 \fi
306 </!jspf)

```

これにより、公称 10 ポイントの和文フォントを 0.924872 倍したことにより、約 9.25 ポイント、DTP で使う単位 (1/72 インチ) では 9.21 ポイントということになり、公称 10 ポイントといっても実は 9 ポイント強になります。

某学会誌では、和文フォントを PostScript の 9 ポイントにするために、 $0.9 * 72.27 / 72 \simeq 0.903375$ 倍します。

```

307 (*jspf)
308 \expandafter\let\csname JY3/mc/m/n/10\endcsname\relax
309 \ifmingoth
310 \DeclareFontShape{JY3}{mc}{m}{n}{<-> s * [0.903375] \ltj@stdmcfont:jfm=min}{}
311 \DeclareFontShape{JY3}{gt}{m}{n}{<-> s * [0.903375] \ltj@stdgtfont:jfm=min}{}
312 \else
313 \ifptexjis
314 \DeclareFontShape{JY3}{mc}{m}{n}{<-> s * [0.903375] \ltj@stdmcfont:jfm=jis}{}
315 \DeclareFontShape{JY3}{gt}{m}{n}{<-> s * [0.903375] \ltj@stdgtfont:jfm=jis}{}
316 \else
317 \DeclareFontShape{JY3}{mc}{m}{n}{<-> s * [0.903375] \ltj@stdmcfont:jfm=ujis}{}
318 \DeclareFontShape{JY3}{gt}{m}{n}{<-> s * [0.903375] \ltj@stdgtfont:jfm=ujis}{}
319 \fi
320 \fi
321 </jspf>

```

和文でイタリック体、斜体、サンセリフ体、タイプライタ体の代わりにゴシック体を使うことにします。

[2014-03-25 LTJ] タイプライタ体に合わせるファミリを `\jttdefault` とし、通常のゴシック体と別にできるようにしました。`\jttdefault` は、標準で `\gtdefault` と定義しています。

[2003-03-16] イタリック体、斜体について、和文でゴシックを当てていましたが、数学の定理環境などで多量のイタリック体を使うことがあり、ゴシックにすると黒々となってしまうという弊害がありました。`amsthm` を使わない場合は定理の本文が明朝になるように `\newtheorem` 環境を手直ししてしのいでいましたが、`TEX` が数学で多用されることを考えると、イタリック体に明朝体を当てたほうがいいように思えてきましたので、イタリック体・斜体に対応する和文を明朝体に変えることにしました。

[2004-11-03] `\rmfamily` も和文対応にしました。

```

322 \DeclareFontShape{JY3}{mc}{bx}{n}{<->ssub*gt/m/n}{}
323 \DeclareFontShape{JY3}{gt}{bx}{n}{<->ssub*gt/m/n}{}
324 \DeclareFontShape{JY3}{mc}{m}{it}{<->ssub*mc/m/n}{}
325 \DeclareFontShape{JY3}{mc}{m}{sl}{<->ssub*mc/m/n}{}
326 \DeclareFontShape{JY3}{mc}{m}{sc}{<->ssub*mc/m/n}{}
327 \DeclareFontShape{JY3}{gt}{m}{it}{<->ssub*gt/m/n}{}
328 \DeclareFontShape{JY3}{gt}{m}{sl}{<->ssub*gt/m/n}{}
329 \DeclareFontShape{JY3}{mc}{bx}{it}{<->ssub*gt/m/n}{}
330 \DeclareFontShape{JY3}{mc}{bx}{sl}{<->ssub*gt/m/n}{}
331 % \DeclareFontShape{JT3}{mc}{bx}{n}{<->ssub*gt/m/n}{}
332 % \DeclareFontShape{JT3}{gt}{bx}{n}{<->ssub*gt/m/n}{}
333 %% \DeclareFontShape{JT3}{mc}{m}{it}{<->ssub*mc/m/n}{}

```

```

334 %% \DeclareFontShape{JT3}{mc}{m}{sl}{<->ssub*mc/m/n}{}
335 %% \DeclareFontShape{JT3}{mc}{m}{sc}{<->ssub*mc/m/n}{}
336 %% \DeclareFontShape{JT3}{gt}{m}{it}{<->ssub*gt/m/n}{}
337 %% \DeclareFontShape{JT3}{gt}{m}{sl}{<->ssub*gt/m/n}{}
338 %% \DeclareFontShape{JT3}{mc}{bx}{it}{<->ssub*gt/m/n}{}
339 %% \DeclareFontShape{JT3}{mc}{bx}{sl}{<->ssub*gt/m/n}{}
340 \renewcommand\jttdefault{\gtdefault}
341 \DeclareRobustCommand\rmfamily
342     {\not@math@alphabet\rmfamily\mathrm}
343     \romanfamily\rmdefault\kanjifamily\mcdefault\selectfont}
344 \DeclareRobustCommand\sffamily
345     {\not@math@alphabet\sffamily\mathsf}
346     \romanfamily\sfdefault\kanjifamily\gtdefault\selectfont}
347 \DeclareRobustCommand\ttfamily
348     {\not@math@alphabet\ttfamily\mathtt}
349     \romanfamily\ttdefault\kanjifamily\jttdefault\selectfont}

```

LuaTeX-ja では和文組版に伴うグルーはノードベースで挿入するようになり、また 欧文・和文間のグルーとイタリック補正は干渉しないようになりました。まだ「和文の斜体」については LuaLaTeX カーネル側でまともな対応がされていませんが、jsclasses.dtx で行われていた `\textmc`、`\textgt` の再定義は不要のように思われます。

jsclasses.dtx 中で行われていた `\reDeclareMathAlphabet` の再定義は削除。

```

350 \AtBeginDocument{%
351   \reDeclareMathAlphabet{\mathrm}{\mathrm}{\mathmc}
352   \reDeclareMathAlphabet{\mathbf}{\mathbf}{\mathgt}}%

```

`\textsterling` これは `\pounds` 命令で実際に呼び出される文字です。従来からの OT1 エンコーディングでは `\$` のイタリック体が `\pounds` なので `cmti` が使われていましたが、1994 年春からは `cmu` (upright italic, 直立イタリック体) に変わりました。しかし `cmu` はその性格からして実験的なものであり、`\pounds` 以外で使われるとは思えないので、ここでは `cmti` に戻してしまいます。

[2003-08-20] Computer Modern フォントを使う機会も減り、T1 エンコーディングが一般的になってきました。この定義はもうあまり意味がないので消します。

```

353 % \DeclareTextCommand{\textsterling}{OT1}{\itshape\char`\$}

```

アスキーの kinsoku.dtx では「」「“」「”」前後のペナルティが 5000 になっていたのですが、jsclasses.dtx ではそれを 10000 に補正していました。しかし、LuaTeX-ja では最初からこれらのパラメータは 10000 なので、もはや補正する必要はありません。

「TeX!」「〒515」の記号と数字の間に四分アキが入らないようにします。

```

354 \ltjsetparameter{jaxspmode={`!,2}}
355 \ltjsetparameter{jaxspmode={`〒,1}}

```

「C や C++ では……」と書くと、C++ の直後に四分アキが入らないのでバランスが悪くなります。四分アキが入るようにしました。% の両側も同じです。

```

356 \ltjsetparameter{alxspmode={`+,3}}
357 \ltjsetparameter{alxspmode={`\%,3}}

```

jsclasses.dtx では 80~ff の文字の `\xspace` を全て 3 にしていましたが、LuaTeX-ja では同様の内容が最初から設定されていますので、対応する部分は削除。

\@ 欧文といえば、L^AT_EX の `\def\@{\spacefactor\@m}` という定義 (`\@m` は 1000) では `I watch TV\@.` と書くと V とピリオドのペアカーニングが効かなくなります。そこで、次のような定義に直し、`I watch TV.\@` と書くことにします。

```
358 \def\@{\spacefactor3000\space}
```

5 フォントサイズ

フォントサイズを変える命令 (`\normalsize`, `\small` など) の実際の挙動の設定は、三つの引数をとる命令 `\@setfontsize` を使って、たとえば

```
\@setfontsize{\normalsize}{10}{16}
```

のようにして行います。これは

```
\normalsize は 10 ポイントのフォントを使い、行送りは 16 ポイントである
```

という意味です。ただし、処理を速くするため、以下では 10 と同義の L^AT_EX の内部命令 `\@xpt` を使っています。この `\@xpt` の類は次のものがあり、L^AT_EX 本体で定義されています。

<code>\@vpt</code>	5	<code>\@vipt</code>	6	<code>\@viipt</code>	7
<code>\@viiipt</code>	8	<code>\@ixpt</code>	9	<code>\@xpt</code>	10
<code>\@xipt</code>	10.95	<code>\@xiipt</code>	12	<code>\@xivpt</code>	14.4

\@setfontsize ここでは `\@setfontsize` の定義を少々変更して、段落の字下げ `\parindent`、和文文字間のスペース `kanjiskip`、和文・欧文間のスペース `xkanjiskip` を変更しています。

`kanjiskip` は `ltj-latex.sty` で `0pt plus 0.4pt minus 0.4pt` に設定していますが、これはそもそも文字サイズの変更に応じて変わるべきものです。それに、プラスになったりマイナスになったりするのでは、追い出しと追い込みの混在が生じ、統一性を欠きます。なるべく追い出しになるようにプラスの値だけにしたいところですが、ごくわずかなマイナスは許すことにしました。

`xkanjiskip` については、四分つまり全角の 1/4 を標準として、追い出すために三分あるいは二分まで延ばすのが一般的ですが、ここでは Times や Palatino のスペースがほぼ四分であることに着目して、これに一致させています。これなら書くときにスペースを空けても空けなくても同じ出力になります。

`\parindent` については、0 (以下) でなければ全角幅 (`1\zw`) に直します。

[2008-02-18] `english` オプションで `\parindent` を `1em` にしました。

[2014-05-14 LTJ] `\ltjsetParameter` の実行は時間がかかるので、`\ltjsetkanjiskip` と `\ltjsetxkanjiskip` (両者とも、実行前には `\ltj@setpar@global` の実行が必要) にしました。

```
359 \def\@setfontsize#1#2#3{%
```

```

360 % \@nomath#1%
361 \ifx\protect\@typeset@protect
362   \let\@currsize#1%
363   \fi
364   \fontsize{#2}{#3}\selectfont
365   \ifdim\parindent>\z@
366     \if@english
367       \parindent=1em
368     \else
369       \parindent=1\zw
370     \fi
371   \fi
372   \ltj@setpar@global
373   \ltjsetkanjiskip{0pt plus .1\zw minus .01\zw}
374   \if@slide
375     \ltjsetxkanjiskip{0.1em}
376   \else
377     \ltjsetxkanjiskip{0.25em plus 0.15em minus 0.06em}
378   \fi}

```

これらのグルーをもってしても行分割ができない場合は、`\emergencystretch` に訴えます。

```
379 \emergencystretch 3\zw
```

`\ifnarrowbaselines` 欧文用に行間を狭くする論理変数と、それを真・偽にするためのコマンドです。

`\narrowbaselines` [2003-06-30] 数式に入るところで `\narrowbaselines` を実行しているので
`\widebaselines` `\abovedisplayskip` 等が初期化 されてしまうという shintok さんのご指摘に対して、
 しばしば愛好家さんが次の修正を教えてくださいました。

[2008-02-18] `english` オプションで最初の段落のインデントをしないようにしました。

TODO: Hasumi さん [qa:54539] のご指摘は考慮中です。

```

380 \newif\ifnarrowbaselines
381 \if@english
382   \narrowbaselinestrue
383 \fi
384 \def\narrowbaselines{%
385   \narrowbaselinestrue
386   \skip0=\abovedisplayskip
387   \skip2=\abovedisplayshortskip
388   \skip4=\belowdisplayskip
389   \skip6=\belowdisplayshortskip
390   \@currsize\selectfont
391   \abovedisplayskip=\skip0
392   \abovedisplayshortskip=\skip2
393   \belowdisplayskip=\skip4
394   \belowdisplayshortskip=\skip6\relax}
395 \def\widebaselines{\narrowbaselinesfalse\@currsize\selectfont}

```

`\normalsize` 標準のフォントサイズと行送りを選ぶコマンドです。

本文 10 ポイントのときの行送りは、欧文の標準クラスファイルでは 12 ポイント、アスキーの和文クラスファイルでは 15 ポイントになっていますが、ここでは 16 ポイントにしました。ただし `\narrowbaselines` で欧文用の 12 ポイントになります。

公称 10 ポイントの和文フォントが約 9.25 ポイント（アスキーのものの 0.961 倍）であることもあり、行送りがかなりゆったりとしたと思います。実際、 $16/9.25 \approx 1.73$ であり、和文の推奨値の一つ「二分四分」（1.75）に近づきました。

```
396 \renewcommand{\normalsize}{%
397   \ifnarrowbaselines
398     \@setfontsize\normalsize\@xpt\@xiipt
399   \else
400     \@setfontsize\normalsize\@xpt{\n@baseline}%
401   \fi
```

数式の上のアキ (`\abovedisplayskip`)、短い数式の上のアキ (`\abovedisplayshortskip`)、数式の下のアキ (`\belowdisplayshortskip`) の設定です。

[2003-02-16] ちょっと変えました。

[2009-08-26] T_EX Q & A 52569 から始まる議論について逡巡していましたが、結局、微調節してみることにしました。

```
402 \abovedisplayskip 11\p@ \@plus3\p@ \@minus4\p@
403 \abovedisplayshortskip \z@ \@plus3\p@
404 \belowdisplayskip 9\p@ \@plus3\p@ \@minus4\p@
405 \belowdisplayshortskip \belowdisplayskip
```

最後に、リスト環境のトップレベルのパラメータ `\@listI` を、`\@listi` にコピーしておきます。`\@listI` の設定は後で出てきます。

```
406 \let\@listi\@listI}
```

ここで実際に標準フォントサイズで初期化します。

```
407 \normalsize
```

`\Cht` 基準となる長さの設定をします。 `lltjfont.sty` で宣言されている パラメータに実際の値

`\Cdp` を設定します。たとえば `\Cwd` は `\normalfont` の全角幅 (`1\zw`) です。

```
\Cwd 408 \setbox0\hbox{\char"3000}% 全角スペース
409 \setlength\Cht{\ht0}
\Cvs 410 \setlength\Cdp{\dp0}
\Cws 411 \setlength\Cwd{\wd0}
412 \setlength\Cvs{\baselineskip}
413 \setlength\Cws{\wd0}
```

`\small` `\small` も `\normalsize` と同様に設定します。行送りは、`\normalsize` が 16 ポイントなら、割合からすれば $16 \times 0.9 = 14.4$ ポイントになりますが、`\small` の使われ方を考えて、ここでは和文 13 ポイント、欧文 11 ポイントとします。また、`\topsep` と `\parsep` は、元はそれぞれ 4 ± 2 、 2 ± 1 ポイントでしたが、ここではゼロ (`\z@`) にしました。

```
414 \newcommand{\small}{%
```



```

415 \ifnarrowbaselines
416 (!kiyou) \setfontsize\small\@ixpt{11}%
417 (kiyou) \setfontsize\small{8.8888}{11}%
418 \else
419 (!kiyou) \setfontsize\small\@ixpt{13}%
420 (kiyou) \setfontsize\small{8.8888}{13.2418}%
421 \fi
422 \abovedisplayskip 9\p@ \@plus3\p@ \@minus4\p@
423 \abovedisplayshortskip \z@ \@plus3\p@
424 \belowdisplayskip \abovedisplayskip
425 \belowdisplayshortskip \belowdisplayskip
426 \def\@listi{\leftmargin\leftmargini
427 \topsep \z@
428 \parsep \z@
429 \itemsep \parsep}}

```

`\footnotesize` `\footnotesize` も同様です。 `\topsep` と `\parsep` は、元はそれぞれ 3 ± 1 , 2 ± 1 ポイントでしたが、ここではゼロ (`\z@`) にしました。

```

430 \newcommand{\footnotesize}{%
431 \ifnarrowbaselines
432 (!kiyou) \setfontsize\footnotesize\@viiipt{9.5}%
433 (kiyou) \setfontsize\footnotesize{8.8888}{11}%
434 \else
435 (!kiyou) \setfontsize\footnotesize\@viiipt{11}%
436 (kiyou) \setfontsize\footnotesize{8.8888}{13.2418}%
437 \fi
438 \abovedisplayskip 6\p@ \@plus2\p@ \@minus3\p@
439 \abovedisplayshortskip \z@ \@plus2\p@
440 \belowdisplayskip \abovedisplayskip
441 \belowdisplayshortskip \belowdisplayskip
442 \def\@listi{\leftmargin\leftmargini
443 \topsep \z@
444 \parsep \z@
445 \itemsep \parsep}}

```

`\scriptsize` それ以外のサイズは、本文に使うことがないので、単にフォントサイズと行送りだけ変更し

`\tiny` ます。特に注意すべきは `\large` で、これは二段組のときに節見出しのフォントとして使
`\large` い、行送りを `\normalsize` と同じにすることによって、節見出しが複数行にわたっても
`\Large` 段間で行が揃うようにします。

[2004-11-03] `\HUGE` を追加。

```

446 \newcommand{\scriptsize}{\setfontsize\scriptsize\@viipt\@viiipt}
447 \newcommand{\tiny}{\setfontsize\tiny\@vpt\@vipt}
448 \if@twocolumn
449 (!kiyou) \newcommand{\large}{\setfontsize\large\@xiipt{\n@baseline}}
450 (kiyou) \newcommand{\large}{\setfontsize\large{11.111}{\n@baseline}}
451 \else
452 (!kiyou) \newcommand{\large}{\setfontsize\large\@xiipt{17}}

```

```

453 <kiyou> \newcommand{\large}{\@setfontsize\large{11.111}{17}}
454 \fi
455 <!kiyou>\newcommand{\Large}{\@setfontsize\Large\@xivpt{21}}
456 <kiyou>\newcommand{\LARGE}{\@setfontsize\Large{12.222}{21}}
457 \newcommand{\LARGE}{\@setfontsize\LARGE\@xviipt{25}}
458 \newcommand{\huge}{\@setfontsize\huge\@xxpt{28}}
459 \newcommand{\Huge}{\@setfontsize\Huge\@xxvpt{33}}
460 \newcommand{\HUGE}{\@setfontsize\HUGE{30}{40}}

```

別行立て数式の中では `\narrowbaselines` にします。和文の行送りのままでは、行列や場合分けの行送り、連分数の高さなどが不釣合いに大きくなるためです。

本文中の数式の中では `\narrowbaselines` にしていません。本文中ではなるべく行送りが変わるような大きいものを使わず、行列は `amsmath` の `smallmatrix` 環境を使うのがいいでしょう。

```
461 \everydisplay=\expandafter{\the\everydisplay \narrowbaselines}
```

しかし、このおかげで別行数式の上下のスペースが少し違ってしまいました。とりえず `amsmath` の `equation` 関係は `okumacro` のほうで逃げていますが、もっとうまい逃げ道があれば教えてください。

見出し用のフォントは `\bfseries` 固定ではなく、`\headfont` という命令で定めることにします。これは太ゴシックが使えるときは `\sffamily \bfseries` でいいと思いますが、通常の中ゴシックでは単に `\sffamily` だけのほうがよさそうです。『`pLATEX 2ε` 美文書作成入門』(1997年)では `\sffamily \fontseries{sbc}` として新ゴ M と合わせましたが、`\fontseries{sbc}` はちょっと幅が狭いように感じました。

```

462 % \newcommand{\headfont}{\bfseries}
463 \newcommand{\headfont}{\gtfamily\sffamily}
464 % \newcommand{\headfont}{\sffamily\fontseries{sbc}\selectfont}

```

6 レイアウト

■二段組

```

\columnsep \columnsep は二段組のときの左右の段間の幅です。元は 10pt ですが、2\zw にしまし
\columnseprule た。このスペースの中央に \columnseprule の幅の罫線が引かれます。
465 <!kiyou>\setlength\columnsep{2\zw}
466 <kiyou>\setlength\columnsep{28truebp}
467 \setlength\columnseprule{0\p@}

```

■段落

```

\lineskip 上下の行の文字が \lineskiplimit より接近したら、\lineskip より近づかないように
\normallineskip します。元は 0pt ですが 1pt に変更しました。normal... の付いた方は保存用です。
\lineskiplimit 468 \setlength\lineskip{1\p@}
\normallineskiplimit

```

```
469 \setlength\normallineskip{1\p@}
470 \setlength\lineskiplimit{1\p@}
471 \setlength\normallineskiplimit{1\p@}
```

`\baselinestretch` 実際の行送りが `\baselineskip` の何倍かを表すマクロです。たとえば

```
\renewcommand{\baselinestretch}{2}
```

とすると、行送りが通常の 2 倍になります。ただし、これを設定すると、たとえ `\baselineskip` が伸縮するように設定しても、行送りの伸縮ができなくなります。行送りの伸縮はしないのが一般的です。

```
472 \renewcommand{\baselinestretch}{}
```

`\parskip` `\parskip` は段落間の追加スペースです。元は 0pt plus 1pt になっていましたが、ここで

`\parindent` はゼロにしました。 `\parindent` は段落の先頭の字下げ幅です。

```
473 \setlength\parskip{0\p@}
474 \if@slide
475 \setlength\parindent{0\zw}
476 \else
477 \setlength\parindent{1\zw}
478 \fi
```

`\@lowpenalty` `\nopagebreak`, `\nolinebreak` は引数に応じて次のペナルティ値のうちどれかを選ぶよう

`\@medpenalty` になっています。ここはオリジナル通りです。

```
479 \@lowpenalty 51
480 \@medpenalty 151
481 \@highpenalty 301
```

`\interlinepenalty` 段落中の改ページのペナルティです。デフォルトは 0 です。

```
482 % \interlinepenalty 0
```

`\brokenpenalty` ページの最後の行がハイフンで終わる際のペナルティです。デフォルトは 100 です。

```
483 % \brokenpenalty 100
```

6.1 ページレイアウト

■縦方向のスペース

`\headheight` `\topskip` は本文領域上端と本文 1 行目のベースラインとの距離です。あまりぎりぎりの値

`\topskip` にすると、本文中に \int のような高い文字が入ったときに 1 行目のベースラインが他のページより下がってしまいます。ここでは本文の公称フォントサイズ (10pt) にします。

[2003-06-26] `\headheight` はヘッダの高さで、元は 12pt でしたが、新ドキュメントクラスでは `\topskip` と等しくしていました。ところが、`fancyhdr` パッケージで `\headheight` が小さいとおかしいことになるようですので、2 倍に増やしました。代わりに、版面の上下揃えの計算では `\headheight` ではなく `\topskip` を使うことにしました。

```

484 \setlength\topskip{10\p@}
485 \if@slide
486 \setlength\headheight{0\p@}
487 \else
488 \setlength\headheight{2\topskip}
489 \fi

```

`\footskip` `\footskip` は本文領域下端とフッタ下端との距離です。標準クラスファイルでは、book で 0.35in (約 8.89mm), book 以外で 30pt (約 10.54mm) となっていたのですが、ここでは A4 判のときちょうど 1cm となるように、`\paperheight` の 0.03367 倍 (最小 `\baselineskip`) としました。書籍については、フッタは使わないことにして、ゼロにしました。

```

490 (*article j kiyou)
491 \if@slide
492 \setlength\footskip{0pt}
493 \else
494 \setlength\footskip{0.03367\paperheight}
495 \ifdim\footskip<\baselineskip
496 \setlength\footskip{\baselineskip}
497 \fi
498 \fi
499 </article j kiyou>
500 (jspf)\setlength\footskip{9mm}
501 (*book)
502 \if@report
503 \setlength\footskip{0.03367\paperheight}
504 \ifdim\footskip<\baselineskip
505 \setlength\footskip{\baselineskip}
506 \fi
507 \else
508 \setlength\footskip{0pt}
509 \fi
510 </book>

```

`\headsep` `\headsep` はヘッダ下端と本文領域上端との距離です。元は book で 18pt (約 6.33mm), それ以外で 25pt (約 8.79mm) になっていました。ここでは article は `\footskip` - `\topskip` としました。

```

511 (*article)
512 \if@slide
513 \setlength\headsep{0\p@}
514 \else
515 \setlength\headsep{\footskip}
516 \addtolength\headsep{-\topskip}
517 \fi
518 </article>
519 (*book)
520 \if@report
521 \setlength\headsep{\footskip}
522 \addtolength\headsep{-\topskip}

```

```

523 \else
524 \setlength\headsep{6mm}
525 \fi
526 </book>
527 (*jspf)
528 \setlength\headsep{9mm}
529 \addtolength\headsep{-\topskip}
530 </jspf>
531 (*kiyou)
532 \setlength\headheight{0\p@}
533 \setlength\headsep{0\p@}
534 </kiyou>

```

`\maxdepth` `\maxdepth` は本文最下行の最大の深さで、plain TeX や L^AT_EX 2.09 では 4pt に固定でした。L^AT_EX 2e では `\maxdepth + \topskip` を本文フォントサイズの 1.5 倍にしたいのですが、`\topskip` は本文フォントサイズ（ここでは 10pt）に等しいので、結局 `\maxdepth` は `\topskip` の半分の値（具体的には 5pt）にします。

```

535 \setlength\maxdepth{.5\topskip}

```

■本文の幅と高さ

`\fullwidth` 本文の幅が全角 40 文字を超えると読みにくくなります。そこで、書籍の場合に限って、紙の幅が広いときは外側のマージンを余分にとって全角 40 文字に押え、ヘッダやフッタは本文領域より広く取ることにします。このときヘッダやフッタの幅を表す `\fullwidth` という長さを定義します。

```

536 \newdimen\fullwidth

```

この `\fullwidth` は article では紙幅 `\paperwidth` の 0.76 倍を超えない全角幅の整数倍（二段組では全角幅の偶数倍）にします。0.76 倍という数値は A4 縦置きの場合に紙幅から約 2 インチを引いた値になるように選びました。book では紙幅から 36 ミリを引いた値にしました。

`\textwidth` 書籍以外では本文領域の幅 `\textwidth` は `\fullwidth` と等しくします。article では A4 縦置きで 49 文字となります。某学会誌スタイルでは `50\zw` (25 文字 × 2 段) + 段間 8mm とします。

```

537 (*article)
538 \if@slide
539 \setlength\fullwidth{0.9\paperwidth}
540 \else
541 \setlength\fullwidth{0.76\paperwidth}
542 \fi
543 \if@twocolumn \@tempdima=2\zw \else \@tempdima=1\zw \fi
544 \divide\fullwidth\@tempdima \multiply\fullwidth\@tempdima
545 \setlength\textwidth{\fullwidth}
546 </article>
547 (*book)
548 \if@report

```

```

549 \setlength\fullwidth{0.76\paperwidth}
550 \else
551 \setlength\fullwidth{\paperwidth}
552 \addtolength\fullwidth{-36mm}
553 \fi
554 \if@twocolumn \@tempdima=2\zw \else \@tempdima=1\zw \fi
555 \divide\fullwidth\@tempdima \multiply\fullwidth\@tempdima
556 \setlength\textwidth{\fullwidth}
557 \if@report \else
558 \if@twocolumn \else
559 \ifdim \fullwidth>40\zw
560 \setlength\textwidth{40\zw}
561 \fi
562 \fi
563 \fi
564 </book>
565 <*jspf>
566 \setlength\fullwidth{50\zw}
567 \addtolength\fullwidth{8mm}
568 \setlength\textwidth{\fullwidth}
569 </jspf>
570 <*kiyou>
571 \setlength\fullwidth{48\zw}
572 \addtolength\fullwidth{\columnsep}
573 \setlength\textwidth{\fullwidth}
574 </kiyou>

```

`\textheight` 紙の高さ `\paperheight` は、1 インチと `\topmargin` と `\headheight` と `\headsep` と `\textheight` と `\footskip` とページ下部の余白を加えたものです。

本文部分の高さ `\textheight` は、紙の高さ `\paperheight` の 0.83 倍から、ヘッダの高さ、ヘッダと本文の距離、本文とフッタ下端の距離、`\topskip` を引き、それを `\baselineskip` の倍数に切り捨て、最後に `\topskip` を加えます。念のため 0.1 ポイント余分に加えておきます。0.83 倍という数値は、A4 縦置きの場合に紙の高さから上下マージン各約 1 インチを引いた値になるように選びました。

某学会誌スタイルでは 44 行にします。

[2003-06-26] `\headheight` を `\topskip` に直しました。以前はこの二つは値が同じであったので、変化はないはずです。

```

575 <*article j book>
576 \if@slide
577 \setlength{\textheight}{0.95\paperheight}
578 \else
579 \setlength{\textheight}{0.83\paperheight}
580 \fi
581 \addtolength{\textheight}{-\topskip}
582 \addtolength{\textheight}{-\headsep}
583 \addtolength{\textheight}{-\footskip}
584 \addtolength{\textheight}{-\topskip}

```

```

585 \divide\textheight\baselineskip
586 \multiply\textheight\baselineskip
587 \end{article}
588 \setlength{\textheight}{51\baselineskip}
589 \setlength{\textheight}{47\baselineskip}
590 \addtolength{\textheight}{\topskip}
591 \addtolength{\textheight}{0.1\p@}
592 \setlength{\mathindent}{10mm}

```

- `\marginparsep` `\marginparsep` は欄外の書き込みと本文との間隔です。 `\marginparpush` は欄外の書き込みどうしの最小の間隔です。
- ```

593 \setlength\marginparsep{\columnsep}
594 \setlength\marginparpush{\baselineskip}

```
- `\oddsidemargin` それぞれ奇数ページ、偶数ページの左マージンから 1 インチ引いた値です。片面印刷では `\oddsidemargin` が使われます。 `TeX` は上・左マージンに `1truein` を挿入しますが、トンボ関係のオプションが指定されると `l1tjcore.sty` はトンボの内側に `1in` のスペース (`1truein` ではなく) を挿入するので、場合分けしています。
- [2011-10-03 LTJ] Lua`TeX` (pdf`TeX`?) では `1truein` ではなく `1in` になるようです。
- ```

595 \setlength{\oddsidemargin}{\paperwidth}
596 \addtolength{\oddsidemargin}{-\fullwidth}
597 \setlength{\oddsidemargin}{.5\oddsidemargin}
598 \addtolength{\oddsidemargin}{-1in}
599 \setlength{\evensidemargin}{\oddsidemargin}
600 \if@mparswitch
601 \addtolength{\evensidemargin}{\fullwidth}
602 \addtolength{\evensidemargin}{-\textwidth}
603 \fi

```
- `\marginparwidth` `\marginparwidth` は欄外の書き込みの横幅です。外側マージンの幅 (`\evensidemargin` + 1 インチ) から 1 センチを引き、さらに `\marginparsep` (欄外の書き込みと本文のアキ) を引いた値にしました。最後に `1\zw` の整数倍に切り捨てます。
- ```

604 \setlength\marginparwidth{\paperwidth}
605 \addtolength\marginparwidth{-\oddsidemargin}
606 \addtolength\marginparwidth{-1in}
607 \addtolength\marginparwidth{-\textwidth}
608 \addtolength\marginparwidth{-1cm}
609 \addtolength\marginparwidth{-\marginparsep}
610 \@tempdima=1\zw
611 \divide\marginparwidth\@tempdima
612 \multiply\marginparwidth\@tempdima

```
- `\topmargin` 上マージン (紙の上端とヘッダ上端の距離) から 1 インチ引いた値です。
- [2003-06-26] `\headheight` を `\topskip` に直しました。以前はこの二つは値が同じであったので、変化はないはずです。

[2011-10-03 LTJ] ここも `\oddsidemargin` のときと同様に `-\inv@mag in` ではなく `-1in` にします。

```
613 \setlength\topmargin{\paperheight}
614 \addtolength\topmargin{-\textheight}
615 \if@slide
616 \addtolength\topmargin{-\headheight}
617 \else
618 \addtolength\topmargin{-\topskip}
619 \fi
620 \addtolength\topmargin{-\headsep}
621 \addtolength\topmargin{-\footskip}
622 \setlength\topmargin{0.5\topmargin}
623 (kiyou)\setlength\topmargin{81truebp}
624 \addtolength\topmargin{-1in}
```

### ■脚注

`\footnotesep` 各脚注の頭に入る支柱 (strut) の高さです。脚注間に余分のアキが入らないように、`\footnotesize` の支柱の高さ (行送りの 0.7 倍) に等しくします。

```
625 {\footnotesize\global\setlength\footnotesep{\baselineskip}}
626 \setlength\footnotesep{0.7\footnotesep}
```

`\footins` `\skip\footins` は本文の最終行と最初の脚注との間の距離です。標準の 10 ポイントクラスでは 9 plus 4 minus 2 ポイントになっていますが、和文の行送りを考えてもうちょっと大きくします。

```
627 \setlength{\skip\footins}{16\p@ \@plus 5\p@ \@minus 2\p@}
```

■フロート関連 フロート (図, 表) 関連のパラメータは L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub> 本体で定義されていますが、ここで設定変更します。本文ページ (本文とフロートが共存するページ) ちなみに、カウンタは内部では `\c@` を名前に冠したマクロになっています。とフロートだけのページで設定が異なります。

`\c@topnumber` `topnumber` カウンタは本文ページ上部のフロートの最大数です。

[2003-08-23] ちょっと増やしました。

```
628 \setcounter{topnumber}{9}
```

`\topfraction` 本文ページ上部のフロートが占有できる最大の割合です。フロートが入りやすいように、元の値 0.7 を 0.8 [2003-08-23: 0.85] に変えてあります。

```
629 \renewcommand{\topfraction}{.85}
```

`\c@bottomnumber` `bottomnumber` カウンタは本文ページ下部のフロートの最大数です。

[2003-08-23] ちょっと増やしました。

```
630 \setcounter{bottomnumber}{9}
```

`\bottomfraction` 本文ページ下部のフロートが占有できる最大の割合です。元は 0.3 でした。

```
631 \renewcommand{\bottomfraction}{.8}
```



`\c@totalnumber` `totalnumber` カウンタは本文ページに入りうるフロートの最大数です。  
 [2003-08-23] ちょっと増やしました。  
 632 `\setcounter{totalnumber}{20}`

`\textfraction` 本文ページに最低限入らなければならない本文の割合です。フロートが入りやすいように元の 0.2 を 0.1 に変えました。  
 633 `\renewcommand{\textfraction}{.1}`

`\floatpagefraction` フロートだけのページでのフロートの最小割合です。これも 0.5 を 0.8 に変えてあります。  
 634 `\renewcommand{\floatpagefraction}{.8}`

`\c@dbltopnumber` 二段組のとき本文ページ上部に出力できる 段抜きフロートの最大数です。  
 [2003-08-23] ちょっと増やしました。  
 635 `\setcounter{dbltopnumber}{9}`

`\dbltopfraction` 二段組のとき本文ページ上部に出力できる 段抜きフロートが占めうる最大の割合です。0.7 を 0.8 に変えてあります。  
 636 `\renewcommand{\dbltopfraction}{.8}`

`\dblfloatpagefraction` 二段組のときフロートだけのページに入るべき 段抜きフロートの最小割合です。0.5 を 0.8 に変えてあります。  
 637 `\renewcommand{\dblfloatpagefraction}{.8}`

`\floatsep` `\floatsep` はページ上部・下部のフロート間の距離です。`\textfloatsep` はページ上部・

`\textfloatsep` 下部のフロートと本文との距離です。`\intextsep` は本文の途中に出力されるフロートと本文との距離です。  
`\intextsep`  
 638 `\setlength\floatsep {12\p@ \@plus 2\p@ \@minus 2\p@}`  
 639 `\setlength\textfloatsep{20\p@ \@plus 2\p@ \@minus 4\p@}`  
 640 `\setlength\intextsep {12\p@ \@plus 2\p@ \@minus 2\p@}`

`\dblfloatsep` 二段組のときの段抜きのフロートについての値です。

`\dbltextfloatsep` 641 `\setlength\dblfloatsep {12\p@ \@plus 2\p@ \@minus 2\p@}`  
 642 `\setlength\dbltextfloatsep{20\p@ \@plus 2\p@ \@minus 4\p@}`

`\@fptop` フロートだけのページに入るグルーです。`\@fptop` はページ上部, `\@fpbot` はページ下

`\@fpsep` 部, `\@fpsep` はフロート間に入ります。  
`\@fpbot` 643 `\setlength\@fptop{0\p@ \@plus 1fil}`  
 644 `\setlength\@fpsep{8\p@ \@plus 2fil}`  
 645 `\setlength\@fpbot{0\p@ \@plus 1fil}`

`\@dblftop` 段抜きフロートについての値です。

`\@dblfpsep` 646 `\setlength\@dblftop{0\p@ \@plus 1fil}`  
 647 `\setlength\@dblfpsep{8\p@ \@plus 2fil}`  
`\@dblfpbot` 648 `\setlength\@dblfpbot{0\p@ \@plus 1fil}`

## 7 ページスタイル

ページスタイルとして、L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub> (欧文版) の標準クラスでは `empty`, `plain`, `headings`, `myheadings` があります。このうち `empty`, `plain` スタイルは L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub> 本体で定義されています。

アスキーのクラスファイルでは `headnombre`, `footnombre`, `bothstyle`, `jpl@in` が追加されていますが、ここでは欧文標準のものだけにしました。

ページスタイルは `\ps@...` の形のマクロで定義されています。

`\@evenhead` `\@oddhead`, `\@oddfoot`, `\@evenhead`, `\@evenfoot` は 偶数・奇数ページの柱 (ヘッダ, フッタ) を出力する命令です。これらは `\fullwidth` 幅の `\hbox` の中で呼び出されます。  
`\@oddhead` `\ps@...` の中で定義しておきます。  
`\@evenfoot`  
`\@oddfoot` 柱の内容は, `\chapter` が呼び出す `\chaptermark{何々}`, `\section` が呼び出す `\sectionmark{何々}` で設定します。柱を扱う命令には次のものがあります。

`\markboth{左}{右}` 両方の柱を設定します。  
`\markright{右}` 右の柱を設定します。  
`\leftmark` 左の柱を出力します。  
`\rightmark` 右の柱を出力します。

柱を設定する命令は, 右の柱が左の柱の下位にある場合は十分まともに動作します。たとえば左マークを `\chapter`, 右マークを `\section` で変更する場合はこれにあたります。しかし, 同一ページに複数の `\markboth` があると, おかしな結果になることがあります。

`\tableofcontents` のような命令で使われる `\@mkboth` は, `\ps@...` コマンド中で `\markboth` か `\@gobbletwo` (何もしない) に `\let` されます。

`\ps@empty` `empty` ページスタイルの定義です。L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 本体で定義されているものをコメントアウトした形で載せておきます。

```
649 % \def\ps@empty{%
650 % \let\@mkboth\@gobbletwo
651 % \let\@oddhead\@empty
652 % \let\@oddfoot\@empty
653 % \let\@evenhead\@empty
654 % \let\@evenfoot\@empty}
```

`\ps@plainhead` `plainhead` はシンプルなヘッダだけのページスタイルです。

`\ps@plainfoot` `plainfoot` はシンプルなフッタだけのページスタイルです。

`\ps@plain` `plain` は `book` では `plainhead`, それ以外では `plainfoot` になります。

```
655 \def\ps@plainfoot{%
656 \let\@mkboth\@gobbletwo
657 \let\@oddhead\@empty
658 \def\@oddfoot{\normalfont\hfil\thepage\hfil}%
```

```

659 \let\@evenhead\@empty
660 \let\@evenfoot\@oddfoot}
661 \def\ps@plainhead{%
662 \let\@mkboth\@gobbletwo
663 \let\@oddfoot\@empty
664 \let\@evenfoot\@empty
665 \def\@evenhead{%
666 \if@mparswitch \hss \fi
667 \hbox to \fullwidth{\textbf{\thepage}\hfil}%
668 \if@mparswitch\else \hss \fi}%
669 \def\@oddhead{%
670 \hbox to \fullwidth{\hfil\textbf{\thepage}}\hss}}
671 (book)\if@report \let\ps@plain\ps@plainfoot \else \let\ps@plain\ps@plainhead \fi
672 (!book)\let\ps@plain\ps@plainfoot

```

`\ps@headings` `headings` スタイルはヘッダに見出しとページ番号を出力します。ここではヘッダにアンダーラインを引くようにしてみました。

まず `article` の場合です。

```

673 (*article jkiyou)
674 \if@twoside
675 \def\ps@headings{%
676 \let\@oddfoot\@empty
677 \let\@evenfoot\@empty
678 \def\@evenhead{\if@mparswitch \hss \fi
679 \underline{\hbox to \fullwidth{\textbf{\thepage}\hfil\leftmark}}}%
680 \if@mparswitch\else \hss \fi}%
681 \def\@oddhead{%
682 \underline{%
683 \hbox to \fullwidth{{\rightmark}\hfil\textbf{\thepage}}}\hss}%
684 \let\@mkboth\markboth
685 \def\sectionmark##1{\markboth{%
686 \ifnum \c@secnumdepth >\z@ \thesection \hskip1\zw\fi
687 ##1}}}%
688 \def\subsectionmark##1{\markright{%
689 \ifnum \c@secnumdepth >\@ne \thesubsection \hskip1\zw\fi
690 ##1}}}%
691 }
692 \else % if not twoside
693 \def\ps@headings{%
694 \let\@oddfoot\@empty
695 \def\@oddhead{%
696 \underline{%
697 \hbox to \fullwidth{{\rightmark}\hfil\textbf{\thepage}}}\hss}%
698 \let\@mkboth\markboth
699 \def\sectionmark##1{\markright{%
700 \ifnum \c@secnumdepth >\z@ \thesection \hskip1\zw\fi
701 ##1}}}%
702 \fi

```

703 </article j kiyou>

次は book の場合です。[2011-05-10] しっぽ愛好家さん [qa:6370] のパッチを取り込ませていただきました（北見さん [qa:55896] のご指摘ありがとうございます）。

```
704 (*book)
705 \newif\if@omit@number
706 \def\ps@headings{%
707 \let\@oddfont\@empty
708 \let\@evenfont\@empty
709 \def\@evenhead{%
710 \if@mparswitch \hss \fi
711 \underline{\hbox to \fullwidth{\ltjsetparameter{autoxspacing={true}}
712 \textbf{\thepage}\hfil\leftmark}}}%
713 \if@mparswitch\else \hss \fi}%
714 \def\@oddhead{\underline{\hbox to \fullwidth{\ltjsetparameter{autoxspacing={true}}
715 {\if@twoside\rightmark\else\leftmark\fi}\hfil\textbf{\thepage}}}\hss}%
716 \let\@mkboth\markboth
717 \def\chaptermark##1{\markboth{%
718 \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
719 \if@mainmatter
720 \if@omit@number\else
721 \@chapapp\thechapter\@chappos\hskip1\zw
722 \fi
723 \fi
724 \fi
725 ##1}}}%
726 \def\sectionmark##1{\markright{%
727 \ifnum \c@secnumdepth >\z@ \thesection \hskip1\zw\fi
728 ##1}}}%
729 </book>
```

最後は学会誌の場合です。

```
730 (*jspf)
731 \def\ps@headings{%
732 \def\@oddfont{\normalfont\hfil\thepage\hfil}
733 \def\@evenfont{\normalfont\hfil\thepage\hfil}
734 \def\@oddhead{\normalfont\hfil \@title \hfil}
735 \def\@evenhead{\normalfont\hfil プラズマ・核融合学会誌\hfil}}
736 </jspf>
```

`\ps@myheadings` myheadings ページスタイルではユーザが `\markboth` や `\markright` で 柱を設定するため、ここでの定義は非常に簡単です。

[2004-01-17] 渡辺徹さんのパッチを適用しました。

```
737 \def\ps@myheadings{%
738 \let\@oddfont\@empty\let\@evenfont\@empty
739 \def\@evenhead{%
740 \if@mparswitch \hss \fi%
741 \hbox to \fullwidth{\thepage\hfil\leftmark}}%
742 \if@mparswitch\else \hss \fi}%

```

```

743 \def\@oddhead{%
744 \hbox to \fullwidth{\rightmark\hfil\thepage}\hss}%
745 \let\@mkboth\@gobbletwo
746 (book) \let\chaptermark\@gobble
747 \let\sectionmark\@gobble
748 (!book) \let\subsectionmark\@gobble
749 }

```

## 8 文書のマークアップ

### 8.1 表題

`\title` これらは L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 本体で次のように定義されています。ここではコメントアウトした形で示

`\author` します。

```

\date 750 % \newcommand*\title{[1]{\gdef\@title{#1}}
751 % \newcommand*\author{[1]{\gdef\@author{#1}}
752 % \newcommand*\date{[1]{\gdef\@date{#1}}
753 % \date{\today}

```

`\etitle` 某学会誌スタイルで使う英語のタイトル, 英語の著者名, キーワード, メールアドレスです。

```

\author 754 (*jspf)
755 \newcommand*\etitle{[1]{\gdef\@etitle{#1}}
\keywords 756 \newcommand*\eauthor{[1]{\gdef\@eauthor{#1}}
757 \newcommand*\keywords{[1]{\gdef\@keywords{#1}}
758 \newcommand*\email{[1]{\gdef\authors@mail{#1}}
759 \newcommand*\AuthorsEmail{[1]{\gdef\authors@mail{author's e-mail:\ #1}}
760 </jspf)

```

`\plainifnotempty` 従来の標準クラスでは, 文書全体のページスタイルを `empty` にしても表題のあるページだけ `plain` になってしまうことがありました。これは `\maketitle` の定義中に `\thispagestyle{plain}` が入っているためです。この問題を解決するために, 「全体のページスタイルが `empty` でないならこのページのスタイルを `plain` にする」という次の命令を作ることにします。

```

761 \def\plainifnotempty{%
762 \ifx \@oddhead \@empty
763 \ifx \@oddfoot \@empty
764 \else
765 \thispagestyle{plainfoot}%
766 \fi
767 \else
768 \thispagestyle{plainhead}%
769 \fi}

```

`\maketitle` 表題を出力します。著者名を出力する部分は, 欧文の標準クラスファイルでは `\large`, 和文のものでは `\Large` になっていましたが, ここでは `\large` にしました。

```

770 (*article j book j kiyou)
771 \if@titlepage
772 \newcommand{\maketitle}{%
773 \begin{titlepage}%
774 \let\footnotesize\small
775 \let\footnoterule\relax
776 \let\footnote\thanks
777 \null\vfil
778 \if@slide
779 {\footnotesize \@date}%
780 \begin{center}
781 \mbox{} \\\[1\zw]
782 \large
783 {\maybeblue\hrule height0pt depth2pt\relax}\par
784 \smallskip
785 \@title
786 \smallskip
787 {\maybeblue\hrule height0pt depth2pt\relax}\par
788 \vfill
789 {\small \@author}%
790 \end{center}
791 \else
792 \vskip 60\p@
793 \begin{center}%
794 {\LARGE \@title \par}%
795 \vskip 3em%
796 {\large
797 \lineskip .75em
798 \begin{tabular}[t]{c}%
799 \@author
800 \end{tabular}\par}%
801 \vskip 1.5em
802 {\large \@date \par}%
803 \end{center}%
804 \fi
805 \par
806 \@thanks\vfil\null
807 \end{titlepage}%
808 \setcounter{footnote}{0}%
809 \global\let\thanks\relax
810 \global\let\maketitle\relax
811 \global\let\@thanks\@empty
812 \global\let\@author\@empty
813 \global\let\@date\@empty
814 \global\let\@title\@empty
815 \global\let\title\relax
816 \global\let\author\relax
817 \global\let\date\relax
818 \global\let\and\relax

```

```

819 }%
820 \else
821 \newcommand{\maketitle}{\par
822 \begingroup
823 \renewcommand\thefootnote{\@fnsymbol\c@footnote}%
824 \def\@makefnmark{\rlap{\@textsuperscript{\normalfont\@thefnmark}}}%
825 \long\def\@makefntext##1{\advance\leftskip 3\zw
826 \parindent 1\zw\noindent
827 \llap{\@textsuperscript{\normalfont\@thefnmark}\hskip0.3\zw}##1}%
828 \if@twocolumn
829 \ifnum \col@number=\@ne
830 \maketitle
831 \else
832 \twocolumn[\maketitle]%
833 \fi
834 \else
835 \newpage
836 \global\@topnum\z@ % Prevents figures from going at top of page.
837 \maketitle
838 \fi
839 \plainifnotempty
840 \@thanks
841 \endgroup
842 \setcounter{footnote}{0}%
843 \global\let\thanks\relax
844 \global\let\maketitle\relax
845 \global\let\@thanks\@empty
846 \global\let\@author\@empty
847 \global\let\@date\@empty
848 \global\let\@title\@empty
849 \global\let\title\relax
850 \global\let\author\relax
851 \global\let\date\relax
852 \global\let\and\relax
853 }

```

`\@maketitle` 独立した表題ページを作らない場合の表題の出力形式です。

```

854 \def\@maketitle{%
855 \newpage\null
856 \vskip 2em
857 \begin{center}%
858 \let\footnote\thanks
859 {\LARGE \@title \par}%
860 \vskip 1.5em
861 {\large
862 \lineskip .5em
863 \begin{tabular}[t]{c}%
864 \@author
865 \end{tabular}\par}%

```

```

866 \vskip 1em
867 {\large \@date}%
868 \end{center}%
869 \par\vskip 1.5em
870 (article j kiyou) \ifvoid\@abstractbox\else\centerline{\box\@abstractbox}\vskip1.5em\fi
871 }
872 \fi
873 \end{article}
874 (*jspf)
875 \newcommand{\maketitle}{\par
876 \begingroup
877 \renewcommand\thefootnote{\@fnsymbol\c@footnote}%
878 \def\@makefnmark{\rlap{\@textsuperscript{\normalfont\@thefnmark}}}%
879 \long\def\@makefnmark##1{\advance\leftskip 3\zw
880 \parindent 1\zw\noindent
881 \llap{\@textsuperscript{\normalfont\@thefnmark}\hskip0.3\zw}##1}%
882 \twocolumn[\@maketitle]%
883 \plainifnotempty
884 \@thanks
885 \endgroup
886 \setcounter{footnote}{0}%
887 \global\let\thanks\relax
888 \global\let\maketitle\relax
889 \global\let\@thanks\@empty
890 \global\let\@author\@empty
891 \global\let\@date\@empty
892 % \global\let\@title\@empty % \@title は柱に使う
893 \global\let\title\relax
894 \global\let\author\relax
895 \global\let\date\relax
896 \global\let\and\relax
897 \ifx\authors@mailto\undefined\else{%
898 \def\@makefnmark{\advance\leftskip 3\zw \parindent -3\zw}%
899 \footnotetext[0]{\itshape\authors@mailto}%
900 }\fi
901 \global\let\authors@mailto\undefined}
902 \def\@maketitle{%
903 \newpage\null
904 \vskip 6em % used to be 2em
905 \begin{center}
906 \let\footnote\thanks
907 \ifx\@title\undefined\else{\LARGE\headfont\@title\par}\fi
908 \lineskip .5em
909 \ifx\@author\undefined\else
910 \vskip 1em
911 \begin{tabular}[t]{c}%
912 \@author
913 \end{tabular}\par
914 \fi

```



```

915 \ifx\@etitle\@undefined\else
916 \vskip 1em
917 {\large \@etitle \par}%
918 \fi
919 \ifx\@eauthor\@undefined\else
920 \vskip 1em
921 \begin{tabular}[t]{c}%
922 \@eauthor
923 \end{tabular}\par
924 \fi
925 \vskip 1em
926 \@date
927 \end{center}
928 \vskip 1.5em
929 \centerline{\box\@abstractbox}
930 \ifx\@keywords\@undefined\else
931 \vskip 1.5em
932 \centerline{\parbox{157mm}{\textsf{Keywords:}}\ \small\@keywords}}
933 \fi
934 \vskip 1.5em}
935 </jspf)

```

## 8.2 章・節

■**構成要素** `\@startsection` マクロは 6 個の必須引数と、オプションとして \* と 1 個のオプション引数と 1 個の必須引数をとります。

```

\@startsection{名}{レベル}{字下げ}{前アキ}{後アキ}{スタイル}
 *[別見出し]{見出し}

```

それぞれの引数の意味は次の通りです。

**名** ユーザレベルコマンドの名前です (例: section)。

**レベル** 見出しの深さを示す数値です (chapter=1, section=2, ...)。この数値が `secnumdepth` 以下のとき見出し番号を出力します。

**字下げ** 見出しの字下げ量です。

**前アキ** この値の絶対値が見出し上側の空きです。負の場合は、見出し直後の段落をインデントしません。

**後アキ** 正の場合は、見出しの下の空きです。負の場合は、絶対値が見出しの右の空きです (見出しと同じ行から本文を始めます)。

**スタイル** 見出しの文字スタイルの設定です。

\* この \* 印がないと、見出し番号を付け、見出し番号のカウンタに 1 を加算します。

**別見出し** 目次や柱に出力する見出しです。

**見出し** 見出しです。

見出しの命令は通常 `\@startsection` とその最初の 6 個の引数として 定義されます。

次は `\@startsection` の定義です。情報処理学会論文誌スタイルファイル (`ipsjcommon.sty`) を参考にさせていただきましたが、完全に行送りが `\baselineskip` の整数倍にならなくてもいいから前の行と重ならないようにしました。

```
936 \def\@startsection#1#2#3#4#5#6{%
937 \if@noskipsec \leavevmode \fi
938 \par
939 % 見出し上の空きを \@tempskipa にセットする
940 \@tempskipa #4\relax
941 % \@afterindent は見出し直後の段落を字下げするかどうかを表すスイッチ
942 \if@english \@afterindentfalse \else \@afterindenttrue \fi
943 % 見出し上の空きが負なら見出し直後の段落を字下げしない
944 \ifdim \@tempskipa <\z@
945 \@tempskipa -\@tempskipa \@afterindentfalse
946 \fi
947 \if@nobreak
948 \everypar{}%
949 \else
950 \addpenalty\@secpenalty
951 % 次の行は削除
952 % \addvspace\@tempskipa
953 % 次の \noindent まで追加
954 \ifdim \@tempskipa >\z@
955 \if@slide\else
956 \null
957 \vspace*{-\baselineskip}%
958 \fi
959 \vskip\@tempskipa
960 \fi
961 \fi
962 \noindent
963 % 追加終わり
964 \@ifstar
965 {\@ssect{#3}{#4}{#5}{#6}}%
966 {\@dblarg{\@sect{#1}{#2}{#3}{#4}{#5}{#6}}}
```

`\@sect` と `\@xsect` は、前のアキがちょうどゼロの場合にもうまくいくように、多少変えてあります。

```
967 \def\@sect#1#2#3#4#5#6[#7]#8{%
968 \ifnum #2>\c@secnumdepth
969 \let\@svsec\@empty
970 \else
971 \refstepcounter{#1}%
972 \protected@edef\@svsec{\@secntformat{#1}\relax}%
973 \fi
974 % 見出し後の空きを \@tempskipa にセット
975 \@tempskipa #5\relax
976 % 条件判断の順序を入れ替えました
```

```

977 \ifdim \@tempskipa<\z@
978 \def\@svsechd{%
979 #6{\hskip #3\relax
980 \@svsec #8}%
981 \csname #1mark\endcsname{#7}%
982 \addcontentsline{toc}{#1}{%
983 \ifnum #2>\c@secnumdepth \else
984 \protect\numberline{\csname the#1\endcsname}%
985 \fi
986 #7}}% 目次にフルネームを載せるなら #8
987 \else
988 \begingroup
989 \interlinepenalty \@M % 下から移動
990 #6{%
991 \@hangfrom{\hskip #3\relax\@svsec}%
992 % \interlinepenalty \@M % 上に移動
993 #8\@par}%
994 \endgroup
995 \csname #1mark\endcsname{#7}%
996 \addcontentsline{toc}{#1}{%
997 \ifnum #2>\c@secnumdepth \else
998 \protect\numberline{\csname the#1\endcsname}%
999 \fi
1000 #7}}% 目次にフルネームを載せるならここは #8
1001 \fi
1002 \@xsect{#5}}

```

二つ挿入した `\everyparhook` のうち後者が `\paragraph` 類の後で 2 回実行され、それ以降は前者が実行されます。

[2011-10-05 LTJ] LuaTeX-ja では `\everyparhook` は不要なので削除。

```

1003 \def\@xsect#1{%
1004 % 見出しの後ろの空きを \@tempskipa にセット
1005 \@tempskipa #1\relax
1006 % 条件判断の順序を変えました
1007 \ifdim \@tempskipa<\z@
1008 \@nbreakfalse
1009 \global\@noskipsectrue
1010 \everypar{%
1011 \if@noskipsec
1012 \global\@noskipsecfalse
1013 {\setbox\z@\lastbox}%
1014 \clubpenalty\@M
1015 \begingroup \@svsechd \endgroup
1016 \unskip
1017 \@tempskipa #1\relax
1018 \hskip -\@tempskipa\@inhibitglue
1019 \else
1020 \clubpenalty \@clubpenalty
1021 \everypar{}%

```

```

1022 \fi}%
1023 \else
1024 \par \nobreak
1025 \vskip \@tempskipa
1026 \@afterheading
1027 \fi
1028 \if@slide
1029 {\vskip-6pt\maybeblue\hrule height0pt depth1pt\vskip7pt\relax}%
1030 \fi
1031 \par % 2000-12-18
1032 \ignorespaces}
1033 \def\@ssect#1#2#3#4#5{%
1034 \@tempskipa #3\relax
1035 \ifdim \@tempskipa<\z@
1036 \def\@svsechd{#4{\hskip #1\relax #5}}%
1037 \else
1038 \begingroup
1039 #4{%
1040 \@hangfrom{\hskip #1}%
1041 \interlinepenalty \@M #5\@par}%
1042 \endgroup
1043 \fi
1044 \@xsect{#3}}

```

### ■柱関係の命令

`\chaptermark` `\...mark` の形の命令を初期化します (第 7 節参照)。 `\chaptermark` 以外は L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 本体

`\sectionmark` で定義済みです。

```

\subsectionmark 1045 \newcommand*\chaptermark[1]{}
\subsubsectionmark 1046 % \newcommand*\sectionmark[1]{}
\paragraphmark 1047 % \newcommand*\subsectionmark[1]{}
\subparagraphmark 1048 % \newcommand*\subsubsectionmark[1]{}
1049 % \newcommand*\paragraphmark[1]{}
1050 % \newcommand*\subparagraphmark[1]{}

```

### ■カウンタの定義

`\c@secnumdepth` `secnumdepth` は第何レベルの見出しまで 番号を付けるかを定めるカウンタです。

```

1051 (!book)\setcounter{secnumdepth}{3}
1052 (book)\setcounter{secnumdepth}{2}

```

`\c@chapter` 見出し番号のカウンタです。 `\newcounter` の第 1 引数が新たに作るカウンタです。 これは

`\c@section` 第 2 引数が増加するたびに 0 に戻されます。 第 2 引数は定義済みのカウンタです。

```

\c@subsection 1053 \newcounter{part}
\c@subsubsection 1054 (book)\newcounter{chapter}
\c@paragraph 1055 (book)\newcounter{section}[chapter]
\c@subparagraph 1056 (!book)\newcounter{section}

```

```

1057 \newcounter{subsection}[section]
1058 \newcounter{subsubsection}[subsection]
1059 \newcounter{paragraph}[subsubsection]
1060 \newcounter{subparagraph}[paragraph]

```

`\thepart` カウンタの値を出力する命令 `\the 何々` を定義します。

`\thechapter` カウンタを出力するコマンドには次のものがあります。

|                                |                                |                 |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <code>\thesection</code>       | <code>\arabic{COUNTER}</code>  | 1, 2, 3, ...    |
| <code>\thesubsection</code>    | <code>\roman{COUNTER}</code>   | i, ii, iii, ... |
| <code>\thesubsubsection</code> | <code>\Roman{COUNTER}</code>   | I, II, III, ... |
| <code>\theparagraph</code>     | <code>\alph{COUNTER}</code>    | a, b, c, ...    |
| <code>\thesubparagraph</code>  | <code>\Alph{COUNTER}</code>    | A, B, C, ...    |
|                                | <code>\kansuji{COUNTER}</code> | 一, 二, 三, ...    |

以下ではスペース節約のため @ の付いた内部表現を多用しています。

```

1061 \renewcommand{\thepart}{\@Roman\c@part}
1062 (!book)% \renewcommand{\thesection}{\@arabic\c@section}
1063 (!book)\renewcommand{\thesection}{\presectionname\@arabic\c@section\postsectionname}
1064 (!book)\renewcommand{\thesubsection}{\@arabic\c@section.\@arabic\c@subsection}
1065 (*book)
1066 \renewcommand{\thechapter}{\@arabic\c@chapter}
1067 \renewcommand{\thesection}{\thechapter.\@arabic\c@section}
1068 \renewcommand{\thesubsection}{\thesection.\@arabic\c@subsection}
1069 </book>
1070 \renewcommand{\thesubsubsection}{%
1071 \thesubsection.\@arabic\c@subsubsection}
1072 \renewcommand{\theparagraph}{%
1073 \thesubsubsection.\@arabic\c@paragraph}
1074 \renewcommand{\thesubparagraph}{%
1075 \theparagraph.\@arabic\c@subparagraph}

```

`\@chapapp` `\@chapapp` の初期値は `\prechaptername` (第) です。

`\@chappos` `\@chappos` の初期値は `\postchaptername` (章) です。

`\appendix` は `\@chapapp` を `\appendixname` に, `\@chappos` を空に再定義します。

[2003-03-02] `\@secapp` は外しました。

```

1076 (book)\newcommand{\@chapapp}{\prechaptername}
1077 (book)\newcommand{\@chappos}{\postchaptername}

```

■前付, 本文, 後付 本のうち章番号があるのが「本文」, それ以外が「前付」「後付」です。

`\frontmatter` ページ番号をローマ数字にし, 章番号を付けないようにします。

```

1078 (*book)
1079 \newcommand\frontmatter{%
1080 \if@openright

```

```

1081 \cleardoublepage
1082 \else
1083 \clearpage
1084 \fi
1085 \@mainmatterfalse
1086 \pagenumbering{roman}}

```

`\mainmatter` ページ番号を算用数字にし、章番号を付けるようにします。

```

1087 \newcommand\mainmatter{%
1088 % \if@openright
1089 \cleardoublepage
1090 % \else
1091 % \clearpage
1092 % \fi
1093 \@mainmattertrue
1094 \pagenumbering{arabic}}

```

`\backmatter` 章番号を付けないようにします。ページ番号の付け方は変わりません。

```

1095 \newcommand\backmatter{%
1096 \if@openright
1097 \cleardoublepage
1098 \else
1099 \clearpage
1100 \fi
1101 \@mainmatterfalse}
1102 </book>

```

## ■部

`\part` 新しい部を始めます。

`\secdef` を使って見出しを定義しています。このマクロは二つの引数をとります。

```
\secdef{星なし}{星あり}
```

**星なし** \* のない形の定義です。

**星あり** \* のある形の定義です。

`\secdef` は次のようにして使います。

```

\def\chapter { ... \secdef \CMDA \CMDB }
\def\CMDA [#1]#2{...} % \chapter[...]{...} の定義
\def\CMDB #1{...} % \chapter*{...} の定義

```

まず `book` クラス以外です。

```

1103 (*!book)
1104 \newcommand\part{%
1105 \if@noskipsec \leavevmode \fi
1106 \par
1107 \addvspace{4ex}%

```

```

1108 \if@english \@afterindentfalse \else \@afterindenttrue \fi
1109 \secdef\@part\@spart}
1110 </!book>

```

book スタイルの場合は、少し複雑です。

```

1111 (*book)
1112 \newcommand\part{%
1113 \if@openright
1114 \cleardoublepage
1115 \else
1116 \clearpage
1117 \fi
1118 \thispagestyle{empty}% 欧文用標準スタイルでは plain
1119 \if@twocolumn
1120 \onecolumn
1121 \@restonecoltrue
1122 \else
1123 \@restonecolfalse
1124 \fi
1125 \null\vfil
1126 \secdef\@part\@spart}
1127 </book>

```

\@part 部の見出しを出力します。 \bfseries を \headfont に変えました。

book クラス以外では secnumdepth が -1 より大きいとき 部番号を付けます。

```

1128 (*!book)
1129 \def\@part[#1]#2{%
1130 \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
1131 \refstepcounter{part}%
1132 \addcontentsline{toc}{part}{%
1133 \prepartname\thepart\postpartname\hspace{1\zw}#1}%
1134 \else
1135 \addcontentsline{toc}{part}{#1}%
1136 \fi
1137 \markboth{}{}%
1138 {\parindent\z@
1139 \raggedright
1140 \interlinepenalty \@M
1141 \normalfont
1142 \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
1143 \Large\headfont\prepartname\thepart\postpartname
1144 \par\nobreak
1145 \fi
1146 \huge \headfont #2%
1147 \markboth{}{\par}%
1148 \nobreak
1149 \vskip 3ex
1150 \@afterheading}
1151 </!book>

```

book クラスでは secnumdepth が -2 より大きいとき部番号を付けます。

```
1152 <*book>
1153 \def\@part[#1]#2{%
1154 \ifnum \c@secnumdepth >-2\relax
1155 \refstepcounter{part}%
1156 \addcontentsline{toc}{part}{%
1157 \prepartname\thepart\postpartname\hspace{1\zw}#1}%
1158 \else
1159 \addcontentsline{toc}{part}{#1}%
1160 \fi
1161 \markboth{}{}%
1162 {\centering
1163 \interlinepenalty \@M
1164 \normalfont
1165 \ifnum \c@secnumdepth >-2\relax
1166 \huge\headfont \prepartname\thepart\postpartname
1167 \par\vskip20\p@
1168 \fi
1169 \Huge \headfont #2\par}%
1170 \@endpart}
1171 </book>
```

\@spart 番号を付けない部です。

```
1172 <!*book>
1173 \def\@spart#1{%
1174 \parindent \z@ \raggedright
1175 \interlinepenalty \@M
1176 \normalfont
1177 \huge \headfont #1\par}%
1178 \nobreak
1179 \vskip 3ex
1180 \@afterheading}
1181 </!book>
1182 <*book>
1183 \def\@spart#1{%
1184 \centering
1185 \interlinepenalty \@M
1186 \normalfont
1187 \Huge \headfont #1\par}%
1188 \@endpart}
1189 </book>
```

\@endpart \@part と \@spart の最後で実行されるマクロです。両面印刷のときは白ページを追加します。二段組のときには、二段組に戻します。

```
1190 <*book>
1191 \def\@endpart{\vfil\newpage
1192 \if@twoside
1193 \null
```



```

1194 \thispagestyle{empty}%
1195 \newpage
1196 \fi
1197 \if@restonecol
1198 \twocolumn
1199 \fi}
1200 </book>

```

## ■章

`\chapter` 章の最初のページスタイルは、全体が `empty` でなければ `plain` にします。また、`\@topnum` を 0 にして、章見出しの上に図や表が来ないようにします。

```

1201 (*book)
1202 \newcommand{\chapter}{%
1203 \if@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
1204 \plainifnotempty % 元: \thispagestyle{plain}
1205 \global\@topnum\z@
1206 \if@english \@afterindentfalse \else \@afterindenttrue \fi
1207 \secdef
1208 {\@omit@numberfalse\@chapter}%
1209 {\@omit@numbertrue\@schapter}}

```

`\@chapter` 章見出しを出力します。 `secnumdepth` が 0 以上かつ `\@mainmatter` が真のとき章番号を出力します。

```

1210 \def\@chapter[#1]#2{%
1211 \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
1212 \if@mainmatter
1213 \refstepcounter{chapter}%
1214 \typeout{\@chapapp\thechapter\@chappos}%
1215 \addcontentsline{toc}{chapter}%
1216 {\protect\numberline
1217 % {\if@english\thechapter\else\@chapapp\thechapter\@chappos}\fi}%
1218 {\@chapapp\thechapter\@chappos}%
1219 #1}%
1220 \else\addcontentsline{toc}{chapter}{#1}\fi
1221 \else
1222 \addcontentsline{toc}{chapter}{#1}%
1223 \fi
1224 \chaptermark{#1}%
1225 \addtocontents{lof}{\protect\addvspace{10\p@}}%
1226 \addtocontents{lot}{\protect\addvspace{10\p@}}%
1227 \if@twocolumn
1228 \@topnewpage[\@makechapterhead{#2}]%
1229 \else
1230 \@makechapterhead{#2}%
1231 \@afterheading
1232 \fi}

```

`\@makechapterhead` 実際に章見出しを組み立てます。 `\bfseries` を `\headfont` に変えました。

```
1233 \def\@makechapterhead#1{%
1234 \vspace*{2\Cvs}% 欧文は 50pt
1235 {\parindent \z@ \raggedright \normalfont
1236 \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
1237 \if@mainmatter
1238 \huge\headfont \@chapapp\thechapter\@chappos
1239 \par\nobreak
1240 \vskip \Cvs % 欧文は 20pt
1241 \fi
1242 \fi
1243 \interlinepenalty\@M
1244 \Huge \headfont #1\par\nobreak
1245 \vskip 3\Cvs}} % 欧文は 40pt
```

`\@schapter` `\chapter*{...}` コマンドの本体です。 `\chaptermark` を補いました。

```
1246 \def\@schapter#1{%
1247 \chaptermark{#1}%
1248 \if@twocolumn
1249 \@topnewpage[\@makeschapterhead{#1}]%
1250 \else
1251 \@makeschapterhead{#1}\@afterheading
1252 \fi}
```

`\@makeschapterhead` 番号なしの章見出しです。

```
1253 \def\@makeschapterhead#1{%
1254 \vspace*{2\Cvs}% 欧文は 50pt
1255 {\parindent \z@ \raggedright
1256 \normalfont
1257 \interlinepenalty\@M
1258 \Huge \headfont #1\par\nobreak
1259 \vskip 3\Cvs}} % 欧文は 40pt
1260 </book>
```

## ■下位レベルの見出し

`\section` 欧文版では `\@startsection` の第 4 引数を負にして最初の段落の字下げを禁止していますが、和文版では正にして字下げするようにしています。

段組のときはなるべく左右の段が狂わないように工夫しています。

```
1261 \if@twocolumn
1262 \newcommand{\section}{%
1263 (jspf)\ifx\maketitle\relax\else\maketitle\fi
1264 \@startsection{section}{1}{\z@}%
1265 (!kiyou) {0.6\Cvs}{0.4\Cvs}%
1266 (kiyou) {\Cvs}{0.5\Cvs}%
1267 % {\normalfont\large\headfont\@secapp}}
1268 {\normalfont\large\headfont\raggedright}}
1269 \else
```

```

1270 \newcommand{\section}{%
1271 \if@slide\clearpage\fi
1272 \@startsection{section}{1}{\z@}%
1273 {\Cvs \@plus.5\Cdp \@minus.2\Cdp}% 前アキ
1274 {.5\Cvs \@plus.3\Cdp}% 後アキ
1275 % {\normalfont\Large\headfont\@secapp}}
1276 {\normalfont\Large\headfont\raggedright}}
1277 \fi

```

\subsection 同上です。

```

1278 \if@twocolumn
1279 \newcommand{\subsection}{\@startsection{subsection}{2}{\z@}%
1280 {\z@}{\z@}%
1281 {\normalfont\normalsize\headfont}}
1282 \else
1283 \newcommand{\subsection}{\@startsection{subsection}{2}{\z@}%
1284 {\Cvs \@plus.5\Cdp \@minus.2\Cdp}% 前アキ
1285 {.5\Cvs \@plus.3\Cdp}% 後アキ
1286 {\normalfont\large\headfont}}
1287 \fi

```

\subsubsection

```

1288 \if@twocolumn
1289 \newcommand{\subsubsection}{\@startsection{subsubsection}{3}{\z@}%
1290 {\z@}{\z@}%
1291 {\normalfont\normalsize\headfont}}
1292 \else
1293 \newcommand{\subsubsection}{\@startsection{subsubsection}{3}{\z@}%
1294 {\Cvs \@plus.5\Cdp \@minus.2\Cdp}%
1295 {\z@}%
1296 {\normalfont\normalsize\headfont}}
1297 \fi

```

\paragraph 見出しの後ろで改行されません。

```

1298 \if@twocolumn
1299 \newcommand{\paragraph}{\@startsection{paragraph}{4}{\z@}%
1300 {\z@}{-1\zw}% 改行せず 1\zw のアキ
1301 \jpsf) {\normalfont\normalsize\headfont}}
1302 (!\jpsf) {\normalfont\normalsize\headfont ■}}
1303 \else
1304 \newcommand{\paragraph}{\@startsection{paragraph}{4}{\z@}%
1305 {0.5\Cvs \@plus.5\Cdp \@minus.2\Cdp}%
1306 {-1\zw}% 改行せず 1\zw のアキ
1307 \jpsf) {\normalfont\normalsize\headfont}}
1308 (!\jpsf) {\normalfont\normalsize\headfont ■}}
1309 \fi

```

\subparagraph 見出しの後ろで改行されません。

```

1310 \newcommand{\subparagraph}{\@startsection{subparagraph}{5}{\z@}%

```

```

1311 {\z@}{-1\zw}%
1312 {\normalfont\normalsize\headfont}}

```

### 8.3 リスト環境

第  $k$  レベルのリストの初期化をするのが `\@listk` です ( $k = i, ii, iii, iv$ )。 `\@listk` は `\leftmargin` を `\leftmargin $k$`  に設定します。

`\leftmargini` 二段組であるかないかに応じてそれぞれ 2em, 2.5em でしたが、ここでは全角幅の 2 倍にしました。

[2002-05-11] 3\zw に変更しました。

[2005-03-19] 二段組は 2\zw に戻しました。

```

1313 \if@slide
1314 \setlength\leftmargini{1\zw}
1315 \else
1316 \if@twocolumn
1317 \setlength\leftmargini{2\zw}
1318 \else
1319 \setlength\leftmargini{3\zw}
1320 \fi
1321 \fi

```

`\leftmarginii` `ii`, `iii`, `iv` は `\labelsep` とそれぞれ ‘(m)’, ‘vii.’, ‘M.’ の幅との和より大きくするこ

`\leftmarginiii` とになっています。ここでは全角幅の整数倍に丸めました。

```

1322 \if@slide
\leftmarginiv 1323 \setlength\leftmarginii {1\zw}
\leftmarginv 1324 \setlength\leftmarginiii{1\zw}
\leftmarginvi 1325 \setlength\leftmarginiv {1\zw}
1326 \setlength\leftmarginv {1\zw}
1327 \setlength\leftmarginvi {1\zw}
1328 \else
1329 \setlength\leftmarginii {2\zw}
1330 \setlength\leftmarginiii{2\zw}
1331 \setlength\leftmarginiv {2\zw}
1332 \setlength\leftmarginv {1\zw}
1333 \setlength\leftmarginvi {1\zw}
1334 \fi

```

`\labelsep` `\labelsep` はラベルと本文の間の距離です。 `\labelwidth` はラベルの幅です。これは二

`\labelwidth` 分に変えました。

```

1335 \setlength \labelsep {0.5\zw} % .5em
1336 \setlength \labelwidth{\leftmargini}
1337 \addtolength\labelwidth{-\labelsep}

```

`\partopsep` リスト環境の前に空行がある場合、 `\parskip` と `\topsep` に `\partopsep` を加えた値だけ縦方向の空白ができます。 0 に改変しました。

```
1338 \setlength\partopsep{\z@} % {2\p@ \@plus 1\p@ \@minus 1\p@}
```

`\@beginparpenalty` リストや段落環境の前後、リスト項目間に挿入されるペナルティです。

```
\@endparpenalty 1339 \@beginparpenalty -\@lowpenalty
```

```
\@itempenalty 1340 \@endparpenalty -\@lowpenalty
```

```
1341 \@itempenalty -\@lowpenalty
```

`\@listi` `\@listi` は `\leftmargin`, `\parsep`, `\topsep`, `\itemsep` などのトップレベルの定義を

`\@listI` します。この定義は、フォントサイズコマンドによって変更されます（たとえば `\small` の中では小さい値に設定されます）。このため、`\normalsize` がすべてのパラメータを戻せるように、`\@listI` で `\@listi` のコピーを保存します。元の値はかなり複雑ですが、ここでは簡素化してしまいました。特に最初と最後に行送りの半分の空きが入るようにしてあります。アスキーの標準スタイルではトップレベルの `itemize`, `enumerate` 環境でだけ最初と最後に行送りの半分の空きが入るようになっていました。

[2004-09-27] `\topsep` のグルー  $\begin{smallmatrix} +0.2 \\ -0.1 \end{smallmatrix}$  `\baselineskip` を思い切って外しました。

```
1342 \def\@listi{\leftmargin\leftmarginI
```

```
1343 \parsep \z@
```

```
1344 \topsep 0.5\baselineskip
```

```
1345 \itemsep \z@ \relax}
```

```
1346 \let\@listI\@listi
```

念のためパラメータを初期化します（実際には不要のようです）。

```
1347 \@listi
```

`\@listii` 第2～6レベルのリスト環境のパラメータの設定です。

```
\@listiii 1348 \def\@listii{\leftmargin\leftmarginii
```

```
\@listiv 1349 \labelwidth\leftmarginii \advance\labelwidth-\labelsep
```

```
\@listv 1350 \topsep \z@
```

```
\@listvi 1351 \parsep \z@
```

```
\@listvii 1352 \itemsep\parsep}
```

```
1353 \def\@listiii{\leftmargin\leftmarginiii
```

```
1354 \labelwidth\leftmarginiii \advance\labelwidth-\labelsep
```

```
1355 \topsep \z@
```

```
1356 \parsep \z@
```

```
1357 \itemsep\parsep}
```

```
1358 \def\@listiv {\leftmargin\leftmarginiv
```

```
1359 \labelwidth\leftmarginiv
```

```
1360 \advance\labelwidth-\labelsep}
```

```
1361 \def\@listv {\leftmargin\leftmarginv
```

```
1362 \labelwidth\leftmarginv
```

```
1363 \advance\labelwidth-\labelsep}
```

```
1364 \def\@listvi {\leftmargin\leftmarginvi
```

```
1365 \labelwidth\leftmarginvi
```

```
1366 \advance\labelwidth-\labelsep}
```

■**enumerate 環境** enumerate 環境はカウンタ `enumi`, `enumii`, `enumiii`, `enumiv` を使います。 `enumn` は第  $n$  レベルの番号です。

`\theenumi` 出力する番号の書式を設定します。これらは L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 本体 (`ltlists.dtx` 参照) で定義済み

`\theenumii` ですが、ここでは表し方を変えています。 `\@arabic`, `\@alph`, `\@roman`, `\@Alph` はそれぞれ

`\theenumiii` 算用数字, 小文字アルファベット, 小文字ローマ数字, 大文字アルファベット で番号

`\theenumiv` を出力する命令です。

```
1367 \renewcommand{\theenumi}{\@arabic\c@enumi}
1368 \renewcommand{\theenumii}{\@alph\c@enumii}
1369 \renewcommand{\theenumiii}{\@roman\c@enumiii}
1370 \renewcommand{\theenumiv}{\@Alph\c@enumiv}
```

`\labelenumi` enumerate 環境の番号を出力する命令です。第 2 レベル以外は最後に欧文のピリオドが付

`\labelenumii` きますが、これは好みに応じて取り払ってください。第 2 レベルの番号のかっこは和文用

`\labelenumiii` に換え、その両側に入る余分なグルーを `\inhibitglue` で取り除いています。

`\labelenumiv`

```
1371 \newcommand{\labelenumi}{\theenumi.}
1372 \newcommand{\labelenumii}{\inhibitglue (\theenumii) \inhibitglue}
1373 \newcommand{\labelenumiii}{\theenumiii.}
1374 \newcommand{\labelenumiv}{\theenumiv.}
```

`\p@enumii` `\p@enumn` は `\ref` コマンドで enumerate 環境の第  $n$  レベルの項目が参照されるとき

`\p@enumiii` の書式です。これも第 2 レベルは和文用かっこにしました。

`\p@enumiv`

```
1375 \renewcommand{\p@enumii}{\theenumi}
1376 \renewcommand{\p@enumiii}{\theenumi\inhibitglue (\theenumii) }
1377 \renewcommand{\p@enumiv}{\p@enumiii\theenumiii}
```

### ■itemize 環境

`\labelitemi` itemize 環境の第  $n$  レベルのラベルを作るコマンドです。

`\labelitemii` 1378 `\newcommand\labelitemi{\textbullet}`

`\labelitemiii` 1379 `\newcommand\labelitemii{\normalfont\bfseries \textendash}`

`\labelitemiv` 1380 `\newcommand\labelitemiii{\textasteriskcentered}`

1381 `\newcommand\labelitemiv{\textperiodcentered}`

### ■description 環境

`description` 本来の `description` 環境では、項目名が短いと、説明部分の頭がそれに引きずられて左に出してしまいます。これを解決した新しい `description` の実装です。

```
1382 \newenvironment{description}{%
1383 \list{}{%
1384 \labelwidth=\leftmargin
1385 \labelsep=1\zw
1386 \advance \labelwidth by -\labelsep
1387 \let \makelabel=\descriptionlabel}}{\endlist}
```

`\descriptionlabel` `description` 環境のラベルを出力するコマンドです。好みに応じて #1 の前に適当な空き (たとえば `\hspace{1\zw}`) を入れるのもいいと思います。

```
1388 \newcommand*\descriptionlabel[1]{\normalfont\headfont #1\hfil}
```

## ■概要

`abstract` 概要 (要旨, 梗概) を出力する環境です。book クラスでは各章の初めにちょっとしたことを書くのに使います。titlepage オプション付きの article クラスでは, 独立したページに出力されます。abstract 環境は元は quotation 環境で作られていましたが, quotation 環境の右マージンをゼロにしたので, list 環境で作り直しました。

JSPF スタイルでは実際の出力は `\maketitle` で行われます。

```
1389 (*book)
1390 \newenvironment{abstract}{%
1391 \begin{list}{}{}%
1392 \listparindent=1\zw
1393 \itemindent=\listparindent
1394 \rightmargin=0pt
1395 \leftmargin=5\zw\item[]{}\end{list}\vspace{\baselineskip}}
1396 </book>
1397 (*article jkiyou)
1398 \newbox\@abstractbox
1399 \if@titlepage
1400 \newenvironment{abstract}{%
1401 \titlepage
1402 \null\vfil
1403 \@beginparpenalty\@lowpenalty
1404 \begin{center}%
1405 \headfont \abstractname
1406 \@endparpenalty\@M
1407 \end{center}}%
1408 {\par\vfil\null\endtitlepage}
1409 \else
1410 \newenvironment{abstract}{%
1411 \if@twocolumn
1412 \ifx\maketitle\relax
1413 \section*{\abstractname}%
1414 \else
1415 \global\setbox\@abstractbox\hbox\bgroup
1416 \begin{minipage}[b]{\textwidth}
1417 \small\parindent1\zw
1418 \begin{center}%
1419 {\headfont \abstractname\vspace{-.5em}\vspace{\z@}}%
1420 \end{center}%
1421 \list{}{}%
1422 \listparindent\parindent
1423 \itemindent \listparindent
1424 \rightmargin \leftmargin}%

```

```

1425 \item\relax
1426 \fi
1427 \else
1428 \small
1429 \begin{center}%
1430 {\headfont \abstractname\vspace{-.5em}\vspace{\z@}}%
1431 \end{center}%
1432 \list{}{%
1433 \listparindent\parindent
1434 \itemindent \listparindent
1435 \rightmargin \leftmargin}%
1436 \item\relax
1437 \fi}{\if@twocolumn
1438 \ifx\maketitle\relax
1439 \else
1440 \endlist\end{minipage}\egroup
1441 \fi
1442 \else
1443 \endlist
1444 \fi}
1445 \fi
1446 </article j kiyou>
1447 (*jspf)
1448 \newbox\@abstractbox
1449 \newenvironment{abstract}{%
1450 \global\setbox\@abstractbox\hbox\bgroup
1451 \begin{minipage}[b]{157mm}{\sffamily Abstract}\par
1452 \small
1453 \if@english \parindent6mm \else \parindent1\zw \fi}%
1454 {\end{minipage}\egroup}
1455 </jspf>

```

### ■キーワード

**keywords** キーワードを準備する環境です。実際の出力は `\maketitle` で行われます。

```

1456 (*jspf)
1457 %\newbox\@keywordsbox
1458 %\newenvironment{keywords}{%
1459 % \global\setbox\@keywordsbox\hbox\bgroup
1460 % \begin{minipage}[b]{157mm}{\sffamily Keywords:}\par
1461 % \small\parindent0\zw}%
1462 % {\end{minipage}\egroup}
1463 </jspf>

```

### ■verse 環境

**verse** 詩のための `verse` 環境です。

```

1464 \newenvironment{verse}{%

```



```

1465 \let \l=\@centercr
1466 \list{}{%
1467 \itemsep \z@
1468 \itemindent -2\zw % 元: -1.5em
1469 \listparindent\itemindent
1470 \rightmargin \z@
1471 \advance\leftmargin 2\zw}% 元: 1.5em
1472 \item\relax}\endlist}

```

### ■quotation 環境

quotation 段落の頭の字下げ量を 1.5em から \parindent に変えました。また、右マージンを 0 にしました。

```

1473 \newenvironment{quotation}{%
1474 \list{}{%
1475 \listparindent\parindent
1476 \itemindent\listparindent
1477 \rightmargin \z@}%
1478 \item\relax}\endlist}

```

### ■quote 環境

quote quote 環境は、段落がインデントされないことを除き、quotation 環境と同じです。

```

1479 \newenvironment{quote}%
1480 {\list{}{\rightmargin\z@}\item\relax}\endlist}

```

### ■定理など ltthm.dtx 参照。たとえば次のように定義します。

```

\newtheorem{definition}{定義}
\newtheorem{axiom}{公理}
\newtheorem{theorem}{定理}

```

[2001-04-26] 定理の中はイタリック体になりましたが、これでは和文がゴシック体になってしまうので、\itshape を削除しました。

[2009-08-23] \bfseries を \headfont に直し、\labelsep を 1\zw にし、括弧を全角にしました。

```

1481 \def\@begintheorem#1#2{\trivlist\labelsep=1\zw
1482 \item[\hskip \labelsep{\headfont #1\ #2}]}
1483 \def\@opargbegintheorem#1#2#3{\trivlist\labelsep=1\zw
1484 \item[\hskip \labelsep{\headfont #1\ #2 (#3)}]}

```

titlepage タイトルを独立のページに出力するのに使われます。

```

1485 \newenvironment{titlepage}{%
1486 (book) \cleardoublepage
1487 \if@twocolumn
1488 \@restonecoltrue\onecolumn
1489 \else

```

```

1490 \@restonecolfalse\newpage
1491 \fi
1492 \thispagestyle{empty}%
1493 \setcounter{page}\@ne
1494 }%
1495 {\if@restonecol\twocolumn \else \newpage \fi
1496 \if@twoside\else
1497 \setcounter{page}\@ne
1498 \fi}

```

## ■付録

`\appendix` 本文と付録を分離するコマンドです。

```

1499 <!*book>
1500 \newcommand{\appendix}{\par
1501 \setcounter{section}{0}%
1502 \setcounter{subsection}{0}%
1503 \gdef\presectionname{\appendixname}%
1504 \gdef\postsectionname{}}%
1505 % \gdef\thesection{\@Alph\c@section}% [2003-03-02]
1506 \gdef\thesection{\presectionname\@Alph\c@section\postsectionname}%
1507 \gdef\thesubsection{\@Alph\c@section.\@arabic\c@subsection}}
1508 </!*book>
1509 <*book>
1510 \newcommand{\appendix}{\par
1511 \setcounter{chapter}{0}%
1512 \setcounter{section}{0}%
1513 \gdef\@chapapp{\appendixname}%
1514 \gdef\@chappos{}}%
1515 \gdef\thechapter{\@Alph\c@chapter}}
1516 </book>

```

## 8.4 パラメータの設定

### ■array と tabular 環境

`\arraycolsep` array 環境の列間には `\arraycolsep` の 2 倍の幅の空きが入ります。

```
1517 \setlength\arraycolsep{5\p@}
```

`\tabcolsep` tabular 環境の列間には `\tabcolsep` の 2 倍の幅の空きが入ります。

```
1518 \setlength\tabcolsep{6\p@}
```

`\arrayrulewidth` array, tabular 環境内の罫線の幅です。

```
1519 \setlength\arrayrulewidth{.4\p@}
```

`\doublerulesep` array, tabular 環境での二重罫線間のアキです。

```
1520 \setlength\doublerulesep{2\p@}
```

### ■tabbing 環境

`\tabbingsep` \ ' コマンドで入るアキです。

```
1521 \setlength\tabbingsep{\labelsep}
```

### ■minipage 環境

`\@mpfootins` minipage 環境の脚注の `\skip\@mpfootins` は通常のページの `\skip\footins` と同じ働きをします。

```
1522 \skip\@mpfootins = \skip\footins
```

### ■framebox 環境

`\fboxsep` `\fbox`, `\framebox` で内側のテキストと枠との間の空きです。

`\fboxrule` `\fbox`, `\framebox` の罫線の幅です。

```
1523 \setlength\fboxsep{3\p@}
```

```
1524 \setlength\fboxrule{.4\p@}
```

### ■equation と eqnarray 環境

`\theequation` 数式番号を出力するコマンドです。

```
1525 (!book)\renewcommand \theequation {\@arabic\c@equation}
```

```
1526 (*book)
```

```
1527 \@addtoreset{equation}{chapter}
```

```
1528 \renewcommand\theequation
```

```
1529 {\ifnum \c@chapter>\z@ \thechapter.\fi \@arabic\c@equation}
```

```
1530 </book>
```

`\jot` `eqnarray` の行間に余分に入るアキです。デフォルトの値をコメントアウトして示しておきます。

```
1531 % \setlength\jot{3pt}
```

`\@eqnnum` 数式番号の形式です。デフォルトの値をコメントアウトして示しておきます。

```
\inhibitglue (\theequation) \inhibitglue のように和文かっこ を使うことも可能です。
```

```
1532 % \def\@eqnnum{(\theequation)}
```

```
amsmath パッケージを使う場合は \tagform@ を次のように修正します。
```

```
1533 % \def\tagform@#1{\maketag@@@{ (\ignorespaces#1\unskip\@italiccorr) }}
```

## 8.5 フロート

タイプ `TYPE` のフロートオブジェクトを扱うには、次のマクロを定義します。

`\fps@TYPE` フロートを置く位置 (float placement specifier) です。

`\ftype@TYPE` フロートの番号です。2の累乗 (1, 2, 4, ...) でなければなりません。  
`\ext@TYPE` フロートの目次を出力するファイルの拡張子です。  
`\fnum@TYPE` キャプション用の番号を生成するマクロです。  
`\@makecaption(num)(text)` キャプションを出力するマクロです。 `<num>` は `\fnum@...` の生成する番号, `<text>` はキャプションのテキストです。テキストは適当な幅の `\parbox` に入ります。

### ■figure 環境

`\c@figure` 図番号のカウンタです。

`\thefigure` 図番号を出力するコマンドです。

```
1534 <!*book>
1535 \newcounter{figure}
1536 \renewcommand \thefigure {\@arabic\c@figure}
1537 </!*book>
1538 <*book>
1539 \newcounter{figure}[chapter]
1540 \renewcommand \thefigure
1541 {\ifnum \c@chapter>z@ \thechapter.\fi \@arabic\c@figure}
1542 </book>
```

`\fps@figure` `figure` のパラメータです。 `\figurename` の直後に `~` が入っていましたが、ここでは外し

`\ftype@figure` ました。

```
\ext@figure 1543 \def\fps@figure{tbp}
1544 \def\ftype@figure{1}
\fnum@figure 1545 \def\ext@figure{lof}
1546 \def\fnum@figure{\figurename\nobreak\thefigure}
```

`figure` \* 形式は段抜きのフロートです。

```
figure* 1547 \newenvironment{figure}%
1548 {\@float{figure}}%
1549 {\end@float}
1550 \newenvironment{figure*}%
1551 {\@dblfloat{figure}}%
1552 {\end@dblfloat}
```

### ■table 環境

`\c@table` 表番号カウンタと表番号を出力するコマンドです。アスキー版では `\thechapter.` が

`\thetable` `\thechapter{}`・になっていますが、ここではオリジナルのままにしています。

```
1553 <!*book>
1554 \newcounter{table}
1555 \renewcommand\thetable{\@arabic\c@table}
```

```

1556 <\/!book>
1557 (*book)
1558 \newcounter{table}[chapter]
1559 \renewcommand \thetable
1560 {\ifnum \c@chapter>\z@ \thechapter.\fi \@arabic\c@table}
1561 <\/book>

```

`\fps@table` `table` のパラメータです。 `\tablename` の直後に `~` が入っていましたが、ここでは外しま

`\ftype@table` した。

```

\ext@table 1562 \def\fps@table{tbp}
1563 \def\ftype@table{2}
\fnun@table 1564 \def\ext@table{lot}
1565 \def\fnun@table{\tablename\nobreak\thetable}

```

`table` \* は段抜きフロートです。

```

table* 1566 \newenvironment{table}%
1567 {\@float{table}}%
1568 {\end@float}
1569 \newenvironment{table*}%
1570 {\@dblfloat{table}}%
1571 {\end@dblfloat}

```

## 8.6 キャプション

`\@makecaption` `\caption` コマンドにより呼び出され、実際にキャプションを出力するコマンドです。第1引数はフロートの番号、第2引数はテキストです。

`\abovecaptionskip` それぞれキャプションの前後に挿入されるスペースです。 `\belowcaptionskip` が0になっ

`\belowcaptionskip` ていましたので、キャプションを表の上につけた場合にキャプションと表がくっついてしまうのを直しました。

```

1572 \newlength\abovecaptionskip
1573 \newlength\belowcaptionskip
1574 \setlength\abovecaptionskip{5\p@} % 元: 10\p@
1575 \setlength\belowcaptionskip{5\p@} % 元: 0\p@

```

実際のキャプションを出力します。オリジナルと異なり、文字サイズを `\small` にし、キャプションの幅を 2cm 狭くしました。

[2003-11-05] ロジックを少し変えてみました。

```

1576 (*!jspf)
1577 % \long\def\@makecaption#1#2{\small
1578 % \advance\leftskip1cm
1579 % \advance\rightskip1cm
1580 % \vskip\abovecaptionskip
1581 % \sbox\@tempboxa{#1\hskip1\zw\relax #2}%

```

```

1582 % \ifdim \wd\@tempboxa >\hsize
1583 % #1\hskip1\zw\relax #2\par
1584 % \else
1585 % \global \@minipagefalse
1586 % \hb@xt@\hsize{\hfil\box\@tempboxa\hfil}%
1587 % \fi
1588 % \vskip\belowcaptionskip}}
1589 \long\def\@makecaption#1#2{\small
1590 \advance\leftskip .0628\linewidth
1591 \advance\rightskip .0628\linewidth
1592 \vskip\abovecaptionskip
1593 \sbox\@tempboxa{#1\hskip1\zw\relax #2}%
1594 \ifdim \wd\@tempboxa <\hsize \centering \fi
1595 #1\hskip1\zw\relax #2\par
1596 \vskip\belowcaptionskip}}
1597 </!jspf>
1598 <*jspf>
1599 \long\def\@makecaption#1#2{%
1600 \vskip\abovecaptionskip
1601 \sbox\@tempboxa{\small\sffamily #1\quad #2}%
1602 \ifdim \wd\@tempboxa >\hsize
1603 {\small\sffamily
1604 \list{#1}{%
1605 \renewcommand{\makelabel}[1]{##1\hfil}
1606 \itemsep \z@
1607 \itemindent \z@
1608 \labelsep \z@
1609 \labelwidth 11mm
1610 \listparindent\z@
1611 \leftmargin 11mm}\item\relax #2\endlist}
1612 \else
1613 \global \@minipagefalse
1614 \hb@xt@\hsize{\hfil\box\@tempboxa\hfil}%
1615 \fi
1616 \vskip\belowcaptionskip}
1617 </jspf>

```

## 9 フォントコマンド

ここでは L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2.09 で使われていたコマンドを定義します。これらはテキストモードと数式モードのどちらでも動作します。これらは互換性のためのもので、できるだけ `\text...` と `\math...` を使ってください。

`\mc` フォントファミリーを変更します。

```
\gt 1618 \DeclareOldFontCommand{\mc}{\normalfont\mcfamily}{\mathmc}
```

```
\rm 1619 \DeclareOldFontCommand{\gt}{\normalfont\gtfamily}{\mathgt}
```

`\sf`

`\tt`

```

1620 \DeclareOldFontCommand{\rm}{\normalfont\rmfamily}{\mathrm}
1621 \DeclareOldFontCommand{\sf}{\normalfont\sfamily}{\mathsf}
1622 \DeclareOldFontCommand{\tt}{\normalfont\ttfamily}{\mathtt}

\bf ボールドシリーズにします。通常のミディアムシリーズに戻す コマンドは \mdseries
 です。
1623 \DeclareOldFontCommand{\bf}{\normalfont\bfseries}{\mathbf}

\it フォントシェイプを変えるコマンドです。斜体とスモールキャップスは数式中では何もしま
\sl せん（警告メッセージを出力します）。通常のアップライト体に戻すコマンドは \upshape
\sc です。
1624 \DeclareOldFontCommand{\it}{\normalfont\itshape}{\mathit}
1625 \DeclareOldFontCommand{\sl}{\normalfont\slshape}{\@nomath\sl}
1626 \DeclareOldFontCommand{\sc}{\normalfont\scshape}{\@nomath\sc}

\cal 数式モード以外では何もしません（警告を出します）。

\mit 1627 \DeclareRobustCommand*{\cal}{\@fontswitch\relax\mathcal}
 1628 \DeclareRobustCommand*{\mit}{\@fontswitch\relax\mathnormal}

```

## 10 相互参照

### 10.1 目次の類

`\section` コマンドは `.toc` ファイルに次のような行を出力します。

```
\contentsline{section}{タイトル}{ページ}
```

たとえば `\section` に見出し番号が付く場合、上の「タイトル」は

```
\numberline{番号}{見出し}
```

となります。この「番号」は `\thesection` コマンドで生成された見出し番号です。

`figure` 環境の `\caption` コマンドは `.lof` ファイルに 次のような行を出力します。

```
\contentsline{figure}{\numberline{番号}{キャプション}{ページ}
```

この「番号」は `\thefigure` コマンドで生成された図番号です。

`table` 環境も同様です。

`\contentsline{...}` は `\l@...` というコマンドを実行するので、あらかじめ `\l@chapter`, `\l@section`, `\l@figure` などを定義しておかなければなりません。これらの多くは `\@dottedtocline` コマンドを使って定義します。これは

```
\@dottedtocline{レベル}{インデント}{幅}{タイトル}{ページ}
```

という書式です。

**レベル** この値が `tocdepth` 以下のときだけ出力されます。`\chapter` はレベル 0、`\section` はレベル 1、等々です。

**インデント** 左側の字下げ量です。

**幅** 「タイトル」に `\numberline` コマンドが含まれる場合、節番号が入る箱の幅です。

`\@pnumwidth` ページ番号の入る箱の幅です。

`\@tocrmarg` 右マージンです。 `\@tocrmarg`  $\geq$  `\@pnumwidth` とします。

`\@dotsep` 点の間隔です (単位 mu)。

`\c@tocdepth` 目次ページに出力する見出しレベルです。元は `article` で 3、その他で 2 でしたが、ここでは一つずつ減らしています。

```
1629 \newcommand\@pnumwidth{1.55em}
1630 \newcommand\@tocrmarg{2.55em}
1631 \newcommand\@dotsep{4.5}
1632 (!book)\setcounter{tocdepth}{2}
1633 (book)\setcounter{tocdepth}{1}
```

## ■目次

`\tableofcontents` 目次を生成します。

`\js@tocl@width` [2013-12-30] `\prechaptername` などから見積もった目次のラベルの長さです。(by ts)

```
1634 \newdimen\js@tocl@width
1635 \newcommand{\tableofcontents}{%
1636 (*book)
1637 \settowidth\js@tocl@width{\headfont\prechaptername\postchaptername}%
1638 \settowidth\@tempdima{\headfont\appendixname}%
1639 \ifdim\js@tocl@width<\@tempdima \setlength\js@tocl@width{\@tempdima}\fi
1640 \ifdim\js@tocl@width<2\zw \divide\js@tocl@width by 2 \advance\js@tocl@width 1\zw\fi
1641 \iftwocolumn
1642 \@restonecoltrue\onecolumn
1643 \else
1644 \@restonecolfalse
1645 \fi
1646 \chapter*{\contentsname}%
1647 \@mkboth{\contentsname}{}%
1648 (/book)
1649 (*!book)
1650 \settowidth\js@tocl@width{\headfont\presectionname\postsectionname}%
1651 \settowidth\@tempdima{\headfont\appendixname}%
1652 \ifdim\js@tocl@width<\@tempdima\relax\setlength\js@tocl@width{\@tempdima}\fi
1653 \ifdim\js@tocl@width<2\zw \divide\js@tocl@width by 2 \advance\js@tocl@width 1\zw\fi
1654 \section*{\contentsname}%
1655 \@mkboth{\contentsname}{\contentsname}%
1656 (/!book)
1657 \@starttoc{toc}%
```



```
1658 <book> \if@restonecol\twocolumn\fi
1659 }
```

`\l@part` 部の目次です。

```
1660 \newcommand*{\l@part}[2]{%
1661 \ifnum \c@tocdepth >-2\relax
1662 (!book) \addpenalty\@secpenalty
1663 (book) \addpenalty{-\@highpenalty}%
1664 \addvspace{2.25em \@plus\p@}%
1665 \begingroup
1666 \parindent \z@
1667 % \@pnumwidth should be \@tocrmarg
1668 % \rightskip \@pnumwidth
1669 \rightskip \@tocrmarg
1670 \parfillskip -\rightskip
1671 {\leavevmode
1672 \large \headfont
1673 \setlength\@lnumwidth{4\zw}%
1674 #1\hfil \hb@xt@\@pnumwidth{\hss #2}}\par
1675 \nobreak
1676 (book) \global\@nobreaktrue
1677 (book) \everypar{\global\@nobreakfalse\everypar{}}%
1678 \endgroup
1679 \fi}
```

`\l@chapter` 章の目次です。 `\@lnumwidth` を `4.683\zw` に増やしました。

[2013-12-30] `\@lnumwidth` を `\js@tocl@width` から 決めるようにしてみました。(by ts)

```
1680 (*book)
1681 \newcommand*{\l@chapter}[2]{%
1682 \ifnum \c@tocdepth >\m@ne
1683 \addpenalty{-\@highpenalty}%
1684 \addvspace{1.0em \@plus\p@}
1685 % \vskip 1.0em \@plus\p@ % book.cls では↑がこうなっている
1686 \begingroup
1687 \parindent\z@
1688 % \rightskip\@pnumwidth
1689 \rightskip\@tocrmarg
1690 \parfillskip-\rightskip
1691 \leavevmode\headfont
1692 % \if@english\setlength\@lnumwidth{5.5em}\else\setlength\@lnumwidth{4.683\zw}\fi
1693 \setlength\@lnumwidth{\js@tocl@width}\advance\@lnumwidth 2.683\zw
1694 \advance\leftskip\@lnumwidth \hskip-\leftskip
1695 #1\nobreak\hfil\nobreak\hbox to\@pnumwidth{\hss#2}\par
1696 \penalty\@highpenalty
1697 \endgroup
1698 \fi}
1699 </book>
```

`\l@section` 節の目次です。

```

1700 (*!book)
1701 \newcommand*{\l@section}[2]{%
1702 \ifnum \c@tocdepth >\z@
1703 \addpenalty{\@secpenalty}%
1704 \addvspace{1.0em \@plus\p@}%
1705 \begingroup
1706 \parindent\z@
1707 % \rightskip\@pnumwidth
1708 \rightskip\@tocrmarg
1709 \parfillskip-\rightskip
1710 \leavevmode\headfont
1711 %\setlength\@lnumwidth{4\zw} 元 1.5em [2003-03-02]
1712 \setlength\@lnumwidth{\js@tocl@width}\advance\@lnumwidth 2\zw
1713 \advance\leftskip\@lnumwidth \hskip-\leftskip
1714 #1\nobreak\hfil\nobreak\hbox to\@pnumwidth{\hss#2}\par
1715 \endgroup
1716 \fi}
1717 <!/book)

```

インデントと幅はそれぞれ 1.5em, 2.3em でしたが, 1\zw, 3.683\zw に変えました。

```

1718 (book) % \newcommand*{\l@section}{\@dottedtocline{1}{1\zw}{3.683\zw}}

```

[2013-12-30] 上のインデントは \js@tocl@width から決めるようにしました。(by ts)

\l@subsection さらに下位レベルの目次項目の体裁です。あまり使ったことがありませんので、要修正かも

\l@subsubsection しれません。

\l@paragraph [2013-12-30] こども \js@tocl@width から決めるように してみました。(by ts)

```

\l@subparagraph 1719 (*!book)
1720 % \newcommand*{\l@subsection} {\@dottedtocline{2}{1.5em}{2.3em}}
1721 % \newcommand*{\l@subsubsection}{\@dottedtocline{3}{3.8em}{3.2em}}
1722 % \newcommand*{\l@paragraph} {\@dottedtocline{4}{7.0em}{4.1em}}
1723 % \newcommand*{\l@subparagraph} {\@dottedtocline{5}{10em}{5em}}
1724 %
1725 % \newcommand*{\l@subsection} {\@dottedtocline{2}{1\zw}{3\zw}}
1726 % \newcommand*{\l@subsubsection}{\@dottedtocline{3}{2\zw}{3\zw}}
1727 % \newcommand*{\l@paragraph} {\@dottedtocline{4}{3\zw}{3\zw}}
1728 % \newcommand*{\l@subparagraph} {\@dottedtocline{5}{4\zw}{3\zw}}
1729 %
1730 \newcommand*{\l@subsection}{%
1731 \@tempdima\js@tocl@width \advance\@tempdima -1\zw
1732 \@dottedtocline{2}{\@tempdima}{3\zw}}
1733 \newcommand*{\l@subsubsection}{%
1734 \@tempdima\js@tocl@width \advance\@tempdima 0\zw
1735 \@dottedtocline{3}{\@tempdima}{4\zw}}
1736 \newcommand*{\l@paragraph}{%
1737 \@tempdima\js@tocl@width \advance\@tempdima 1\zw
1738 \@dottedtocline{4}{\@tempdima}{5\zw}}
1739 \newcommand*{\l@subparagraph}{%
1740 \@tempdima\js@tocl@width \advance\@tempdima 2\zw

```

```

1741 \@dottedtocline{5}{\@tempdima}{6\zw}}
1742 </!book>
1743 <*book>
1744 % \newcommand*\l@section {\@dottedtocline{2}{3.8em}{3.2em}}
1745 % \newcommand*\l@subsection {\@dottedtocline{3}{7.0em}{4.1em}}
1746 % \newcommand*\l@paragraph {\@dottedtocline{4}{10em}{5em}}
1747 % \newcommand*\l@subparagraph {\@dottedtocline{5}{12em}{6em}}
1748 \newcommand*\l@section}{%
1749 \@tempdima\js@tocl@width \advance\@tempdima -1\zw
1750 \@dottedtocline{1}{\@tempdima}{3.683\zw}}
1751 \newcommand*\l@subsection}{%
1752 \@tempdima\js@tocl@width \advance\@tempdima 2.683\zw
1753 \@dottedtocline{2}{\@tempdima}{3.5\zw}}
1754 \newcommand*\l@subsubsection}{%
1755 \@tempdima\js@tocl@width \advance\@tempdima 6.183\zw
1756 \@dottedtocline{3}{\@tempdima}{4.5\zw}}
1757 \newcommand*\l@paragraph}{%
1758 \@tempdima\js@tocl@width \advance\@tempdima 10.683\zw
1759 \@dottedtocline{4}{\@tempdima}{5.5\zw}}
1760 \newcommand*\l@subparagraph}{%
1761 \@tempdima\js@tocl@width \advance\@tempdima 16.183\zw
1762 \@dottedtocline{5}{\@tempdima}{6.5\zw}}
1763 </book>

```

`\numberline` 欧文版 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X では `\numberline{...}` は幅 `\@tempdima` の箱に左詰め で出力する命令で

`\@lnumwidth` すが、アスキー版では `\@tempdima` の代わりに `\@lnumwidth` という変数 で幅を決めるように再定義しています。後続文字が全角か半角かでスペースが変わらないように `\hspace` を入れておきました。

```

1764 \newdimen\@lnumwidth
1765 \def\numberline#1{\hbext@\@lnumwidth{#1\hfil}\hspace{0pt}}

```

`\@dottedtocline` L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 本体 (ltsect.dtx 参照) での定義と同じですが、`\@tempdima` を `\@lnumwidth` に変えています。

```

1766 \def\@dottedtocline#1#2#3#4#5{\ifnum #1>\c@tocdepth \else
1767 \vskip \z@ \@plus.2\p@
1768 {\leftskip #2\relax \rightskip \@tocrmarg \parfillskip -\rightskip
1769 \parindent #2\relax\@afterindenttrue
1770 \interlinepenalty\@M
1771 \leavevmode
1772 \@lnumwidth #3\relax
1773 \advance\leftskip \@lnumwidth \null\nobreak\hskip -\leftskip
1774 {#4}\nobreak
1775 \leaders\hbox{$\m@th \mkern \@dotsep mu\hbox{.}\mkern \@dotsep
1776 mu$}\hfill \nobreak\hbext@\@pnumwidth{#
1777 \hfil\normalfont \normalcolor #5}\par}\fi}

```

## ■ 図目次と表目次

`\listoffigures` 図目次を出力します。

```
1778 \newcommand{\listoffigures}{%
1779 (*book)
1780 \if@twocolumn\@restonecoltrue\onecolumn
1781 \else\@restonecolfalse\fi
1782 \chapter*{\listfigurename}%
1783 \@mkboth{\listfigurename}{}%
1784 \book}
1785 (*!book)
1786 \section*{\listfigurename}%
1787 \@mkboth{\listfigurename}{\listfigurename}%
1788 \book}
1789 \@starttoc{lof}%
1790 \book} \if@restonecol\twocolumn\fi
1791 }
```

`\l@figure` 図目次の項目を出力します。

```
1792 \newcommand*{\l@figure}{\@dottedtocline{1}{1\zw}{3.683\zw}}
```

`\listoftables` 表目次を出力します。

```
1793 \newcommand{\listoftables}{%
1794 (*book)
1795 \if@twocolumn\@restonecoltrue\onecolumn
1796 \else\@restonecolfalse\fi
1797 \chapter*{\listtablename}%
1798 \@mkboth{\listtablename}{}%
1799 \book}
1800 (*!book)
1801 \section*{\listtablename}%
1802 \@mkboth{\listtablename}{\listtablename}%
1803 \book}
1804 \@starttoc{lot}%
1805 \book} \if@restonecol\twocolumn\fi
1806 }
```

`\l@table` 表目次は図目次と同じです。

```
1807 \let\l@table\l@figure
```

## 10.2 参考文献

`\bibindent` オープンスタイルの参考文献で使うインデント幅です。元は 1.5em でした。

```
1808 \newdimen\bibindent
1809 \setlength\bibindent{2\zw}
```

`thebibliography` 参考文献リストを出力します。

```
1810 \newenvironment{thebibliography}[1]{%
1811 \global\let\presectionname\relax
```

```

1812 \global\let\postsectionname\relax
1813 (article j jspf) \section*{\refname}\mkboth{\refname}{\refname}%
1814 (*kiyou)
1815 \vspace{1.5\baselineskip}
1816 \subsubsection*{\refname}\mkboth{\refname}{\refname}%
1817 \vspace{0.5\baselineskip}
1818 (/kiyou)
1819 (book) \chapter*{\bibname}\mkboth{\bibname}{}%
1820 (book) \addcontentsline{toc}{chapter}{\bibname}%
1821 \list{\@biblabel{\@arabic\c@enumiv}}%
1822 {\settowidth\labelwidth{\@biblabel{#1}}%
1823 \leftmargin\labelwidth
1824 \advance\leftmargin\labelsep
1825 \@openbib@code
1826 \usecounter{enumiv}%
1827 \let\p@enumiv\@empty
1828 \renewcommand\theenumiv{\@arabic\c@enumiv}}%
1829 (kiyou) \small
1830 \sloppy
1831 \clubpenalty4000
1832 \@clubpenalty\clubpenalty
1833 \widowpenalty4000%
1834 \sfcode\.\@m}
1835 {\def\@noitemerr
1836 {\@latex@warning{Empty `thebibliography' environment}}}%
1837 \endlist}

```

`\newblock` `\newblock` はデフォルトでは小さなスペースを生成します。

```
1838 \newcommand{\newblock}{\hskip .11em\@plus.33em\@minus.07em}
```

`\@openbib@code` `\@openbib@code` はデフォルトでは何もありません。この定義は `openbib` オプションによって変更されます。

```
1839 \let\@openbib@code\@empty
```

`\@biblabel` `\bibitem[...]` のラベルを作ります。 `ltbibl.dtx` の定義の半角 `□` を全角 `□` に変え、余分なスペースが入らないように `\inhibitglue` ではさみました。とりあえずコメントアウトしておきますので、必要に応じて生かしてください。

```
1840 % \def\@biblabel#1{\inhibitglue [#1] \inhibitglue}
```

`\cite` 文献の番号を出力する部分は `ltbibl.dtx` で定義されていますが、コンマとかっこを和文

`\@cite` フォントにするには次のようにします。とりあえずコメントアウトしておきましたので、必要に応じて生かしてください。かっこの前後に入るグルーを `\inhibitglue` で取っていますので、オリジナル同様、`Knuth~\cite{knu}` のように半角空白で囲んでください。

```
1841 % \def\@citex[#1]#2{%
```

```
1842 % \let\@citea\@empty
```

```
1843 % \@cite{\@for\@citeb:=#2\do
```

```
1844 % {\@citea\def\@citea{, \inhibitglue\penalty\@m} }%
```

```

1845 % \edef\@citeb{\expandafter\@firstofone\@citeb}%
1846 % \if@filesw\immediate\write\@auxout{\string\citation{\@citeb}}\fi
1847 % \@ifundefined{b@\@citeb}{\mbox{\normalfont\bfseries ?}}%
1848 % \G@refundefinedtrue
1849 % \@latex@warning
1850 % {Citation `@\@citeb' on page \thepage \space undefined}}%
1851 % {\hbox{\csname b@\@citeb\endcsname}}}{#1}}
1852 % \def\@cite#1#2{\inhibitglue [#1\if@tempswa , #2\fi] \inhibitglue}

```

引用番号を上ツキの 1) のようなスタイルにするには次のようにします。 \cite の先頭に \unskip を付けて先行のスペース (~ も) を帳消しにしています。

```

1853 % \DeclareRobustCommand\cite{\unskip
1854 % \@ifnextchar [{\@tempswatrue\@citex}{\@tempswafalse\@citex[]}]
1855 % \def\@cite#1#2{${\hbox{\scriptsize{#1\if@tempswa
1856 % , \inhibitglue\ #2\fi} }}$}

```

### 10.3 索引

`theindex` 2~3 段組の索引を作成します。最後が偶数ページのときにマージンがずれる現象を直しました (Thanks: 藤村さん)。

```

1857 \newenvironment{theindex}{% 索引を 3 段組で出力する環境
1858 \if@twocolumn
1859 \onecolumn\@restonecolfalse
1860 \else
1861 \clearpage\@restonecoltrue
1862 \fi
1863 \columnseprule.4pt \columnsep 2\zw
1864 \ifx\multicols\@undefined
1865 (book) \twocolumn[\@makeschapterhead{\indexname}]%
1866 (book) \addcontentsline{toc}{chapter}{\indexname}]%
1867 (!book) \def\presectionname{}\def\postsectionname{}%
1868 (!book) \twocolumn[\section*{\indexname}]%
1869 \else
1870 \ifdim\textwidth<\fullwidth
1871 \setlength{\evensidemargin}{\oddsidemargin}
1872 \setlength{\textwidth}{\fullwidth}
1873 \setlength{\linewidth}{\fullwidth}
1874 (book) \begin{multicols}{3}[\chapter*{\indexname}]%
1875 (book) \addcontentsline{toc}{chapter}{\indexname}]%
1876 (!book) \def\presectionname{}\def\postsectionname{}%
1877 (!book) \begin{multicols}{3}[\section*{\indexname}]%
1878 \else
1879 (book) \begin{multicols}{2}[\chapter*{\indexname}]%
1880 (book) \addcontentsline{toc}{chapter}{\indexname}]%
1881 (!book) \def\presectionname{}\def\postsectionname{}%
1882 (!book) \begin{multicols}{2}[\section*{\indexname}]%
1883 \fi
1884 \fi

```

```

1885 <book> \@mkboth{\indexname}{}%
1886 <!book> \@mkboth{\indexname}{\indexname}%
1887 \plainifnotempty % \thispagestyle{plain}
1888 \parindent\z@
1889 \parskip\z@ \@plus .3\p@\relax
1890 \let\item\@idxitem
1891 \raggedright
1892 \footnotesize\narrowbaselines
1893 }{
1894 \ifx\multicols\@undefined
1895 \if@restonecol\onecolumn\fi
1896 \else
1897 \end{multicols}
1898 \fi
1899 \clearpage
1900 }

```

`\@idxitem` 索引項目の字下げ幅です。`\@idxitem` は `\item` の項目の字下げ幅です。

```

\subitem 1901 \newcommand{\@idxitem}{\par\hangindent 4\zw} % 元 40pt
\subsubitem 1902 \newcommand{\subitem}{\@idxitem \hspace*{2\zw}} % 元 20pt
1903 \newcommand{\subsubitem}{\@idxitem \hspace*{3\zw}} % 元 30pt

```

`\indexspace` 索引で先頭文字ごとのブロックの間に入るスペースです。

```
1904 \newcommand{\indexspace}{\par \vskip 10\p@ \@plus5\p@ \@minus3\p@\relax}
```

`\seename` 索引の `\see`, `\seealso` コマンドで出力されるものです。デフォルトはそれぞれ *see*, *see also*

`\alsoname` という英語ですが、ここではとりあえず両方とも「→」に変えました。⇒ (`\Rightarrow`) などでもいいでしょう。

```

1905 \newcommand\seename{\if@english see\else →\fi}
1906 \newcommand\alsoname{\if@english see also\else →\fi}

```

## 10.4 脚注

`\footnote` 和文の句読点・閉じかっこ類の直後で用いた際に 余分なアキが入るのを防ぐため、

`\footnotemark` `\inhibitglue` を入れることにします。

```

1907 \let\footnotes@ve=\footnote
1908 \def\footnote{\inhibitglue\footnotes@ve}
1909 \let\footnotemarks@ve=\footnotemark
1910 \def\footnotemark{\inhibitglue\footnotemarks@ve}

```

`\@makefnmark` 脚注番号を付ける命令です。ここでは脚注番号の前に記号 \* を付けています。「注 1」の形式にするには `\textasteriskcentered` を `注\kern0.1em` にしてください。`\@xfootnotenext` と合わせて、もし脚注番号が空なら記号も出力しないようにしてあります。

[2002-04-09] インプリメントの仕方を変えたため消しました。

[2013-04-23] 新しい pTeX では脚注番号のまわりにスペースが入りすぎることを防ぐため、北川さんのパッチ [qa:57090] を取り込みました。

[2013-05-14] plcore.ltx に倣った形に書き直しました (Thanks: 北川さん)。

```
1911 \renewcommand\@makefnmark{\hbox{}\hbox{%
1912 \ifysdir \@textsuperscript{\normalfont\@thefnmark}%
1913 \else\hbox{\yoko\@textsuperscript{\normalfont\@thefnmark}}\fi}\hbox{}}
```

`\thefootnote` 脚注番号に \* 印が付くようにしました。ただし、番号がゼロのときは \* 印も脚注番号も付きません。

[2003-08-15] `\textasteriskcentered` ではフォントによって 下がりすぎるので変更しました。

```
1914 \def\thefootnote{\ifnum\c@footnote>\z@\leavevmode\lower.5ex\hbox{*}\@arabic\c@footnote\fi}
```

「注 1」の形式にするには次のようにしてください。

```
1915 % \def\thefootnote{\ifnum\c@footnote>\z@注\kern0.1\zw\@arabic\c@footnote\fi}
```

`\footnoterule` 本文と脚注の間の罫線です。

```
1916 \renewcommand{\footnoterule}{%
1917 \kern-3\p@
1918 \hrule width .4\columnwidth
1919 \kern 2.6\p@}
```

`\c@footnote` 脚注番号は章ごとにリセットされます。

```
1920 (book)\@addtoreset{footnote}{chapter}
```

`\@footnotetext` 脚注で `\verb` が使えるように改変してあります。Jeremy Gibbons, *TEX and TUG NEWS*, Vol. 2, No. 4 (1993), p. 9)

```
1921 \long\def\@footnotetext{%
1922 \insert\footins\bgroup
1923 \normalfont\footnotesize
1924 \interlinepenalty\interfootnotelinepenalty
1925 \splittopskip\footnotesep
1926 \splitmaxdepth \dp\strutbox \floatingpenalty \@MM
1927 \hsize\columnwidth \@parboxrestore
1928 \protected@edef\@currentlabel{%
1929 \csname p@footnote\endcsname\@thefnmark
1930 }%
1931 \color@begingroup
1932 \@makefnmark{%
1933 \rule\z@\footnotesep\ignorespaces}%
1934 \futurelet\next\fo@t}
1935 \def\fo@t{\ifcat\bgroup\noexpand\next \let\next\fo@t
1936 \else \let\next\fo@t\fi \next}
1937 \def\fo@t{\bgroup\aftergroup\@foot\let\next}
1938 \def\fo@t#1{\#1\@foot}
1939 \def\@foot{\@finalstrut\strutbox\color@endgroup\egroup}
```



`\@makefnmark` 実際に脚注を出力する命令です。 `\@makefnmark` は脚注の番号を出力する命令です。ここでは脚注が左端から一定距離に来るようにしてあります。

```
1940 \newcommand\@makefnmark[1]{%
1941 \advance\leftskip 3\zw
1942 \parindent 1\zw
1943 \noindent
1944 \llap{\@makefnmark\hskip0.3\zw}#1}
```

`\@xfootnotenext` 最初の `\footnotetext{...}` は番号が付きません。著者の所属などを脚注の欄に書くときに便利です。

すでに `\footnote` を使った後なら `\footnotetext[0]{...}` とすれば番号を付けずに脚注になります。ただし、この場合は脚注番号がリセットされてしまうので、工夫が必要です。

[2002-04-09] インプリメントの仕方を変えたため消しました。

```
1945 % \def\@xfootnotenext[#1]{%
1946 % \begingroup
1947 % \ifnum#1>\z@
1948 % \csname c@\@mpfn\endcsname #1\relax
1949 % \unrestored@protected@xdef\@thefnmark{\thempfn}%
1950 % \else
1951 % \unrestored@protected@xdef\@thefnmark{}%
1952 % \fi
1953 % \endgroup
1954 % \@footnotetext}
```

## 11 段落の頭へのグルー挿入禁止

段落頭のかぎかっこなどを見かけ 1 字半下げから全角 1 字下げに直します。

[2012-04-24 LTJ] LuaTeX-ja では JFM に段落開始時の括弧類の字下げ幅をコントロールする機能がありますが、`\item` 直後ではラベル用のボックスが段落先頭になるため、うまく働きませんでした。形を変えて復活させます。

`\item` 命令の直後です。

```
1955 \protected\def\@inhibitglue{\directlua{luatexja.jfmglue.create_beginpar_node()}}
1956 \def\@item[#1]{%
1957 \if@noperitem
1958 \@donoperitem
1959 \else
1960 \if@inlabel
1961 \indent \par
1962 \fi
1963 \ifhmode
1964 \unskip\unskip \par
1965 \fi
1966 \if@newlist
1967 \if@nobreak
```

```

1968 \@nbitem
1969 \else
1970 \addpenalty\@beginparpenalty
1971 \addvspace\@topsep
1972 \addvspace{-\parskip}%
1973 \fi
1974 \else
1975 \addpenalty\@itempenalty
1976 \addvspace\itemsep
1977 \fi
1978 \global\@inlabeltrue
1979 \fi
1980 \everypar{%
1981 \@minipagefalse
1982 \global\@newlistfalse
1983 \if@inlabel
1984 \global\@inlabelfalse
1985 {\setbox\z@\lastbox
1986 \ifvoid\z@
1987 \kern-\itemindent
1988 \fi}%
1989 \box\@labels
1990 \penalty\z@
1991 \fi
1992 \if@nobreak
1993 \@nobreakfalse
1994 \clubpenalty \@M
1995 \else
1996 \clubpenalty \@clubpenalty
1997 \everypar{}%
1998 \fi\@inhibitglue}%
1999 \if@noitemarg
2000 \@noitemargfalse
2001 \if@nmbrowse
2002 \refstepcounter\@listctr
2003 \fi
2004 \fi
2005 \sbox\@tempboxa{\makelabel{#1}}%
2006 \global\setbox\@labels\hbox{%
2007 \unhbox\@labels
2008 \hskip \itemindent
2009 \hskip -\labelwidth
2010 \hskip -\labelsep
2011 \ifdim \wd\@tempboxa >\labelwidth
2012 \box\@tempboxa
2013 \else
2014 \hbox to\labelwidth {\unhbox\@tempboxa}%
2015 \fi
2016 \hskip \labelsep}%

```

```
2017 \ignorespaces}
```

\@gnewline についてはちょっと複雑な心境です。もともとの pL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub> は段落の頭にグルーが入る方で統一されていました。しかし \\ の直後にはグルーが入らず、不統一でした。そこで \\ の直後にもグルーを入れるように直していただいた経緯があります。しかし、ここでは逆にグルーを入れない方で統一したいので、また元に戻してしまいました。

しかし単に戻すだけでも駄目みたいなので、ここでも最後にグルーを消しておきます。

```
2018 \def\@gnewline #1{%
2019 \ifvmode
2020 \@nolnerr
2021 \else
2022 \unskip \reserved@a {\reserved@f#1}\nobreak \hfil \break \null
2023 \inhibitglue \ignorespaces
2024 \fi}
```

## 12 いろいろなロゴ

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 関連のロゴを作り直します。

\小 文字を小さめに出したり上寄りに小さめに出したりする命令です。

```
\上小 2025 \def\小#1{\hbox{$\m@th$%
2026 \csname S@f@size\endcsname
2027 \fontsize\sf@size\z@
2028 \math@fontsfalse\selectfont
2029 #1}}
2030 \def\上小#1{\sbox\z@ T\vbox to\ht0{\小{#1}\vss}}
```

\TeX これらは ltlogos.dtx で定義されていますが、Times や Helvetica でも見栄えがするよう

\LaTeX に若干変更しました。

[2003-06-12] Palatino も加えました (要調整)。

```
2031 \def\cmrTeX{%
2032 \ifdim \fontdimen\@ne\font >\z@
2033 T\kern-.25em\lower.5ex\hbox{E}\kern-.125emX\@
2034 \else
2035 T\kern-.1667em\lower.5ex\hbox{E}\kern-.125emX\@
2036 \fi}
2037 \def\cmrLaTeX{%
2038 \ifdim \fontdimen\@ne\font >\z@
2039 L\kern-.32em\上小{A}\kern-.22em\cmrTeX
2040 \else
2041 L\kern-.36em\上小{A}\kern-.15em\cmrTeX
2042 \fi}
2043 \def\sfTeX{T\kern-.1em\lower.4ex\hbox{E}\kern-.07emX\@}
2044 \def\sfLaTeX{L\kern-.25em\上小{A}\kern-.08em\sfTeX}
2045 \def\ptmTeX{%
```

```

2046 \ifdim \fontdimen\@ne\font >\z@
2047 T\kern-.12em\lower.37ex\hbox{E}\kern-.02emX\@
2048 \else
2049 T\kern-.07em\lower.37ex\hbox{E}\kern-.05emX\@
2050 \fi}
2051 \def\ptmLaTeX{%
2052 \ifdim \fontdimen\@ne\font >\z@
2053 L\kern-.2em\上小{A}\kern-.1em\ptmTeX
2054 \else
2055 L\kern-.3em\上小{A}\kern-.1em\ptmTeX
2056 \fi}
2057 \def\pncTeX{%
2058 \ifdim \fontdimen\@ne\font >\z@
2059 T\kern-.2em\lower.5ex\hbox{E}\kern-.08emX\@
2060 \else
2061 T\kern-.13em\lower.5ex\hbox{E}\kern-.13emX\@
2062 \fi}
2063 \def\pncLaTeX{%
2064 \ifdim \fontdimen\@ne\font >\z@
2065 L\kern-.3em\上小{A}\kern-.1em\pncTeX
2066 \else
2067 L\kern-.3em\上小{A}\kern-.1em\pncTeX
2068 \fi}
2069 \def\pplTeX{%
2070 \ifdim \fontdimen\@ne\font >\z@
2071 T\kern-.17em\lower.32ex\hbox{E}\kern-.15emX\@
2072 \else
2073 T\kern-.12em\lower.34ex\hbox{E}\kern-.1emX\@
2074 \fi}
2075 \def\pplLaTeX{%
2076 \ifdim \fontdimen\@ne\font >\z@
2077 L\kern-.27em\上小{A}\kern-.12em\pplTeX
2078 \else
2079 L\kern-.3em\上小{A}\kern-.15em\pplTeX
2080 \fi}
2081 \def\ugmTeX{%
2082 \ifdim \fontdimen\@ne\font >\z@
2083 T\kern-.1em\lower.32ex\hbox{E}\kern-.06emX\@
2084 \else
2085 T\kern-.12em\lower.34ex\hbox{E}\kern-.1emX\@
2086 \fi}
2087 \def\ugmLaTeX{%
2088 \ifdim \fontdimen\@ne\font >\z@
2089 L\kern-.2em\上小{A}\kern-.13em\ugmTeX
2090 \else
2091 L\kern-.3em\上小{A}\kern-.13em\ugmTeX
2092 \fi}
2093 \DeclareRobustCommand{\TeX}{%
2094 \def\@tempa{cmr}%

```

```

2095 \ifx\f@family\@tempa\cmrTeX
2096 \else
2097 \def\@tempa{ptm}%
2098 \ifx\f@family\@tempa\ptmTeX
2099 \else
2100 \def\@tempa{txr}%
2101 \ifx\f@family\@tempa\ptmTeX
2102 \else
2103 \def\@tempa{pnc}%
2104 \ifx\f@family\@tempa\pncTeX
2105 \else
2106 \def\@tempa{ppl}%
2107 \ifx\f@family\@tempa\pplTeX
2108 \else
2109 \def\@tempa{ugm}%
2110 \ifx\f@family\@tempa\ugmTeX
2111 \else\sfiTeX
2112 \fi
2113 \fi
2114 \fi
2115 \fi
2116 \fi
2117 \fi}
2118
2119 \DeclareRobustCommand{\LaTeX}{%
2120 \def\@tempa{cmr}%
2121 \ifx\f@family\@tempa\cmrLaTeX
2122 \else
2123 \def\@tempa{ptm}%
2124 \ifx\f@family\@tempa\ptmLaTeX
2125 \else
2126 \def\@tempa{txr}%
2127 \ifx\f@family\@tempa\ptmLaTeX
2128 \else
2129 \def\@tempa{pnc}%
2130 \ifx\f@family\@tempa\pncLaTeX
2131 \else
2132 \def\@tempa{ppl}%
2133 \ifx\f@family\@tempa\pplLaTeX
2134 \else
2135 \def\@tempa{ugm}%
2136 \ifx\f@family\@tempa\ugmLaTeX
2137 \else\sfiLaTeX
2138 \fi
2139 \fi
2140 \fi
2141 \fi
2142 \fi
2143 \fi}

```

`\LaTeXe` `\LaTeXe` コマンドの `\mbox{\m@th ...}` で始まる新しい定義では直後の和文との間に `xkanjiskip` が入りません。また、`mathptmx` パッケージなどと併用すると、最後の  $\varepsilon$  が下がりすぎてしまいます。そのため、ちょっと手を加えました。

```
2144 \DeclareRobustCommand{\LaTeXe}{\mbox{%
2145 \if b\expandafter\@car\@series\@nil\boldmath\fi
2146 \LaTeX\kern.15em2\raisebox{-.37ex}{\textstyle\varepsilon}}}
```

`\pTeX` `pTeX`, `pLATeX 2ε` のロゴを出す命令です。

```
\pLaTeX 2147 \def\pTeX{p\kern-.05em\TeX}
2148 \def\pLaTeX{p\LaTeX}
\pLaTeXe 2149 \def\pLaTeXe{p\LaTeXe}
```

`\AmSTeX` `amstex.sty` で定義されています。

```
2150 \def\AmSTeX{\protect\AmS-\protect\TeX{}}
```

`\BibTeX` これらは `doc.dtx` から取ったものです。ただし、`\BibTeX` だけはちょっと修正しました。

```
\SliTeX 2151 % \ifundefined{BibTeX}
2152 % {\def\BibTeX{{\rmfamily B\kern-.05em%
2153 % \textsc{i\kern-.025em b}\kern-.08em%
2154 % T\kern-.1667em\lower.7ex\hbox{E}\kern-.125emX}}}{
2155 \DeclareRobustCommand{\BibTeX}{B\kern-.05em\small I\kern-.025em B}%
2156 \ifx\@family\cmr\kern-.08em\else\kern-.15em\fi\TeX}
2157 \DeclareRobustCommand{\SliTeX}{%
2158 S\kern-.06emL\kern-.18em\small I\kern-.03em\TeX}
```

## 13 初期設定

### ■いろいろな語

```
\prepartname

\postpartname 2159 \newcommand{\prepartname}{\if@english Part~\else 第\fi}
\prechaptername 2160 \newcommand{\postpartname}{\if@english\else 部\fi}
2161 \langle book \rangle \newcommand{\prechaptername}{\if@english Chapter~\else 第\fi}
\postchaptername 2162 \langle book \rangle \newcommand{\postchaptername}{\if@english\else 章\fi}
\presectionname 2163 \newcommand{\presectionname}{}% 第
\postsectionname 2164 \newcommand{\postsectionname}{}% 節

\contentsname

\listfigurename 2165 \newcommand{\contentsname}{\if@english Contents\else 目次\fi}
\listtablename 2166 \newcommand{\listfigurename}{\if@english List of Figures\else 図目次\fi}
2167 \newcommand{\listtablename}{\if@english List of Tables\else 表目次\fi}

\refname

\bibName

\indexname
```

```

2168 \newcommand{\refname}{\if@english References\else 参考文献\fi}
2169 \newcommand{\bibname}{\if@english Bibliography\else 参考文献\fi}
2170 \newcommand{\indexname}{\if@english Index\else 索引\fi}

```

`\figurename`

```

\tablename 2171 (!jspf)\newcommand{\figurename}{\if@english Fig.~\else 図\fi}
2172 (jspf)\newcommand{\figurename}{Fig.~}
2173 (!jspf)\newcommand{\tablename}{\if@english Table~\else 表\fi}
2174 (jspf)\newcommand{\tablename}{Table~}

```

`\appendixname`

```

\abstractname 2175 % \newcommand{\appendixname}{\if@english Appendix~\else 付録\fi}
2176 \newcommand{\appendixname}{\if@english \else 付録\fi}
2177 (!book)\newcommand{\abstractname}{\if@english Abstract\else 概要\fi}

```

■今日の日付 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X で処理した日付を出力します。ltjarticle などと違って、標準を西暦にし、余分な空白が入らないように改良しました。和暦にするには `\和暦` と書いてください。

`\today`

```

2178 \newif\if西暦 \西暦 true
2179 \def\西暦{\西暦 true}
2180 \def\和暦{\西暦 false}
2181 \newcount\heisei \heisei\year \advance\heisei-1988\relax
2182 \def\today{%
2183 \if@english
2184 \ifcase\month\or
2185 January\or February\or March\or April\or May\or June\or
2186 July\or August\or September\or October\or November\or December\fi
2187 \space\number\day, \number\year
2188 \else
2189 \if西暦
2190 \number\year 年
2191 \number\month 月
2192 \number\day 日
2193 \else
2194 平成\number\heisei 年
2195 \number\month 月
2196 \number\day 日
2197 \fi
2198 \fi}

```

■ハイフネーション例外 T<sub>E</sub>X のハイフネーションルールの補足です（ペンディング：english）

```

2199 \hyphenation{ado-be post-script ghost-script phe-nom-e-no-log-i-cal man-u-script}

```

■ページ設定 ページ設定の初期化です。

```
2200 (article|kiyou)\if@slide \pagestyle{empty} \else \pagestyle{plain} \fi
2201 (book)\if@report \pagestyle{plain} \else \pagestyle{headings} \fi
2202 (jspf)\pagestyle{headings}
2203 \pagenumbering{arabic}
2204 \if@twocolumn
2205 \twocolumn
2206 \sloppy
2207 \flushbottom
2208 \else
2209 \onecolumn
2210 \raggedbottom
2211 \fi
2212 \if@slide
2213 \renewcommand\kanjifamilydefault{\gtdefault}
2214 \renewcommand\familydefault{\sfdefault}
2215 \raggedright
2216 \ltj@setpar@global
2217 \ltjsetxkanjiskip{0.1em}\relax
2218 \fi
```

以上です。